

Tidal Enterprise Orchestrator: Windows Event Trigger no se Registra

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Al intentar supervisar un evento de Windows en otro servidor de Windows, el disparador de eventos no se registra.

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 o posterior
- Windows Trigger

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

[Problema](#)

El disparador de eventos de Windows no se registra en el servidor TEO. Se puede ver este mensaje de error:

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

[Solución](#)

Se deben habilitar tres reglas de firewall WMI para permitir el paso a través del firewall. Esta configuración se debe realizar en el servidor TEO.

[Windows 2008](#)

Realice estos pasos para Windows 2008:

1. Haga clic en **Inicio > Administrador de servidores**.
2. Vaya a **Configuration > Firewall de Windows > Inbound Rules**.
3. Para permitir la entrada de estos componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en ellos y permita activar la regla:WMI (Async-In)WMI (DCOM-In)WMI (WMI-In)

[Windows 2003](#)

Realice estos pasos para Windows 2003:

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Firewall de Windows**.
2. Haga clic en la ficha **Excepciones**, elija la **casilla de verificación WMI** y haga clic en **Aceptar**.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)