

ASA 8.x: Esempio di configurazione di RSS Newsfeed per VPN SSL senza client

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Configurazione](#)

[Creazione del file RSS \(facoltativo\)](#)

[Crea nuova personalizzazione](#)

[Configurazione del riquadro personalizzato RSS](#)

[Assegnare una nuova personalizzazione a un oggetto Criteri di gruppo](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

In questo documento vengono descritte le procedure per configurare un newsfeed RSS da utilizzare con una VPN SSL (Secure Sockets Layer) senza client.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che sia soddisfatto il seguente requisito:

- Configurazione WebVPN di base

Componenti usati

Nel documento viene usata una appliance ASA 5510 con software versione 8.0(2) e Adaptive Security Device Manager (ASDM) versione 6.0(2). Con IIS viene utilizzato un server Windows 2003 per ottenere il file feed RSS.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni](#)

[nei suggerimenti tecnici.](#)

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Di seguito sono riportati i passi necessari:

1. [Creazione del file RSS \(facoltativo\)](#)
2. [Crea nuova personalizzazione](#)
3. [Configurazione del riquadro personalizzato RSS](#)
4. [Assegnare una nuova personalizzazione a un oggetto Criteri di gruppo](#)

Creazione del file RSS (facoltativo)

Il feed RSS deve essere disponibile per l'accesso tramite il protocollo http o https. Potete creare il vostro file manualmente e inserirlo in una directory accessibile di un server Web o collegarvi a un feed già esistente da un sito Web esterno. Per ulteriori informazioni sulle specifiche RSS standard, consultare il sito Web del [RSS Advisory Board](#).

Nota: il sito RSS a cui si fa riferimento in precedenza è gestito da un provider di terze parti. Cisco non è responsabile del contenuto.

Questo file XML è stato creato utilizzando le specifiche minime RSS 2.0. Se visualizzati dall'utente finale tramite il browser VPN SSL senza client, solo il **titolo** e il **collegamento** degli elementi sono visualizzabili.


File Companyfeed RSS.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Internal Company News</title>
<link>www.internalserver.local</link>
<description>Internal Company News Links</description>
<item>
<title>Insurance Policy Adjustments Effective
Now</title>
<link>www.internalserver.local/news1</link>
</item>
<item>
<title>Company Stocks hit $300 a share!</title>
<link>www.internalserver.local/news2</link>
</item>
<item>
<title>New Product Released</title>
<link>www.internalserver.local/news2</link>
</item>
</channel>
</rss>
```

Crea nuova personalizzazione

Se è già stato definito un oggetto di personalizzazione e non si desidera creare un nuovo oggetto, passare alla sezione [Configurazione del riquadro personalizzato RSS](#). È inoltre possibile scegliere di modificare il criterio **DfltCustomization** esistente.

1. In ASDM, selezionare Configurazione > VPN ad accesso remoto > Accesso VPN SSL senza client > Portale > Personalizzazione. Quindi fare clic su **Add**.
2. Immettere il nuovo nome di personalizzazione da utilizzare. Nell'esempio viene utilizzato **CompanyUsers**.




3. Fare clic su **OK**, quindi su **Applica**.

[Configurazione del riquadro personalizzato RSS](#)

Attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare il criterio di personalizzazione a cui si desidera aggiungere il feed RSS, quindi fare clic su




Modifica.

2. Passare a **Portale > Riquadri personalizzati**. Selezionare **RSS** dal menu a discesa e fare clic su **Aggiungi**

riquadro.



3. Definire i campi modulo seguenti:
Titolo: Titolo pertinente per feed RSS. Questo titolo verrà visualizzato agli utenti dopo l'accesso alla home page.
URL: Definire il percorso completo del file di feed RSS (http://192.168.50.5/RSS.xml). In questo esempio, il file RSS.xml creato nella sezione [Creazione del file RSS \(facoltativo\)](#) è stato inserito in un server Web interno e verrà utilizzato per questo feed.




4. Fare clic su **Salva**.

[Assegnare una nuova personalizzazione a un oggetto Criteri di gruppo](#)

Attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare **Configurazione > VPN ad accesso remoto > Accesso VPN SSL senza client > Criteri di gruppo**. Selezionare i Criteri di gruppo a cui si desidera applicare la nuova personalizzazione, quindi fare clic su

Modifica.



2. Selezionare **Altre opzioni > Personalizzazione**. Deselezionare la casella di controllo **Eredita** accanto a **Personalizzazione portale**.
3. Selezionare la personalizzazione che si desidera applicare e fare clic su **OK**. Quindi fare clic su **Apply** (Applica). **Nota:** la personalizzazione può essere assegnata anche al gruppo di tunnel/profilo personalizzato configurato per WebVPN. È possibile configurare questa impostazione passando a **Configurazione > VPN ad accesso remoto > Accesso VPN SSL senza client > Profili di connessione**. Selezionare il profilo di connessione al quale si desidera applicare la personalizzazione, quindi fare clic su **Modifica**. Espandere il menu **Avanzate** e selezionare **VPN SSL senza client**. Selezionare la personalizzazione appena creata accanto a **Personalizzazione pagina portale**. Fare clic su **OK**, quindi su **Applica**.

Verifica

È possibile verificare che il feed RSS sia stato configurato correttamente eseguendo l'accesso come utente assegnato ai criteri di gruppo a cui è stata applicata la nuova personalizzazione nella sezione [Assegna nuova personalizzazione a Criteri di gruppo](#). Dopo aver eseguito correttamente l'accesso, il feed RSS dovrebbe essere visualizzato nel riquadro centrale. Nel riquadro **Notizie aziendali** viene visualizzato il feed configurato.



Risoluzione dei problemi

È possibile che si verifichino problemi in cui il feed RSS non viene visualizzato nonostante sia visualizzato il titolo RSS. In questo caso, è necessario verificare che il formato di file RSS sia corretto (assicurarsi che gli elementi aperti e chiusi siano posizionati correttamente). Alcuni feed RSS utilizzano l'estensione file *.rss. In questo modo, il feed RSS non è visualizzabile. Modificare l'estensione del file da *.rss a *.xml.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)