



Cisco WebDialer

Cisco Web Dialer を Cisco Unified Communications Manager とともに使用すると、Cisco Unified IP Phone ユーザは Web およびデスクトップアプリケーションから電話をかけることができます。

この章では、Cisco Web Dialer に関する次の情報を提供します。

- [Cisco Web Dialer の概要 \(P.16-2\)](#)
- [冗長性 \(P.16-4\)](#)
- [Cisco Web Dialer のシステム要件 \(P.16-4\)](#)
- [インタラクションおよび制限事項 \(P.16-5\)](#)
- [Cisco Web Dialer のインストールとアクティブ化 \(P.16-6\)](#)
- [Cisco Web Dialer の設定 \(P.16-7\)](#)
- [関連項目 \(P.16-17\)](#)

Cisco Web Dialer の概要

Cisco Web Dialer を Cisco Unified Communications Manager サーバにインストールし、Cisco Unified Communications Manager とともに使用すると、Cisco Unified IP Phone ユーザは Web およびデスクトップアプリケーションから電話をかけることができます。たとえば、Cisco Web Dialer は、会社のディレクトリでハイパーリンクされた電話番号を使用して、ユーザが相手の電話番号をクリックすることによって Web ページから電話をかけられるようにします。

Cisco Web Dialer には、次の 2 つの主要コンポーネントがあります。

- [Webdialer サブレット \(P.16-2\)](#)
- [Redirector サブレット \(P.16-2\)](#)

Webdialer サブレット

Java サブレットである Webdialer サブレットを使用すると、特定のクラスタ内の Cisco Unified Communications Manager ユーザが、コールを開始および終了することや、電話機と回線の設定にアクセスすることができます。

アプリケーションは、次の 2 つのインターフェイスを介して Webdialer サブレットと通信できます。

- **SOAP over HTTP インターフェイス** : Simple Object Access Protocol (SOAP) に基づくこのインターフェイスは、Microsoft Outlook Add-in や SameTime Client Plug-in などのデスクトップアプリケーションを開発するために使用されます。開発者は、isClusterUserSoap インターフェイスを使用して、Redirector サブレットに類似した機能を必要とする複数クラスタアプリケーションを設計することができます。
- **HTML over HTTPS インターフェイス** : HTTPS プロトコルに基づくこのインターフェイスは、Web ベースのアプリケーションを開発するために使用されます。このインターフェイスを使用する開発者は、複数クラスタアプリケーションの設計に Redirector サブレットを使用できます。

Redirector サブレット

Java ベースの Tomcat サブレットである Redirector サブレットは、Cisco Web Dialer ユーザが行う要求のために Cisco Unified Communications Manager クラスタを検索します。これは、ユーザの Cisco Unified Communications Manager クラスタ内にある特定の Cisco Web Dialer サーバに要求を転送します。Redirector サブレットは、複数クラスタアプリケーションおよび HTML over HTTPS インターフェイスを使用して開発されたアプリケーションに対してだけ使用できます。

Redirector サブレットを使用した Cisco Web Dialer の例

たとえば、3 つのクラスタがそれぞれサンノゼ (SJ-CM)、ダラス (D-CM)、ニューヨーク (NY-CM) などの都市にあるとします。各クラスタには、Cisco Unified Communications Manager サーバ SJ-CM1、D-CM2、および NY-CM3 用に設定された Webdialer サブレットを持つ 3 つの Cisco Unified Communications Manager サーバが含まれています。

システム管理者は、*List of WebDialers* サービス パラメータで特定の Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスを入力することによって、任意の Cisco Unified Communications Manager サーバで Webdialer サブレットを設定します (P.16-8 の「[Webdialer サブレットのサービスパラメータの設定](#)」を参照してください)。Webdialer サブレットと Redirector サブレットの設定については、P.16-8 の「[Webdialer サブレットの設定](#)」と P.16-12 の「[Redirector サブレットの設定 \(オプション\)](#)」を参照してください。

サンノゼにいるユーザが、Cisco Web Dialer によって使用可能にされた社内ディレクトリ検索ウィンドウで電話番号をクリックすると、次のアクションが実行されます。

1. Cisco Unified Communications Manager サーバが初期 *makeCall* HTTPS 要求を Redirector サーブレットに送信します。
2. この要求が初めて受信された場合、Redirector サーブレットは Cisco Web Dialer サーバのクッキーを読み取り、それが空であることを検出します。
2 回目以降の要求の場合、Redirector サーブレットは、前にクライアントに対して使用された Cisco Web Dialer サーバの IP アドレスを読み取り、そのサーバにだけ *isClusterUser* HTTPS 要求を送信します。
3. Redirector サーブレットは情報を求める応答を送信し、それによって認証ダイアログボックスがユーザに表示されます。
4. ユーザは Cisco Unified Communications Manager ユーザ ID とパスワードを入力し、[送信] ボタンをクリックします。
5. Redirector サーブレットは、この情報からユーザ ID だけを読み取り、システム管理者が設定した各 Cisco Web Dialer サーバに *isClusterUser* HTTPS 要求を送信します。
6. Redirector サーブレットは、ユーザからの元の要求を SJ-CM1 に転送します。

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

冗長性

複数クラスタ環境で実行されるアプリケーションには冗長性が重要なので、この項では、冗長性を実現する 1 つの方法について説明します。

複数クラスタ環境内で単一の Redirector サーブレットが複数の Cisco Web Dialer をサポートしている場合は、シングルポイント障害になります。たとえば、[図 16-1](#) では、Redirector サーブレットがサンノゼのクラスタで動作し、ニューヨークとダラスのクラスタにもサービスを提供しています。この Redirector サーブレットがサンノゼのクラスタで動作しなくなると、3 つのクラスタすべてのサービスを受けていたユーザが Cisco Web Dialer を使用できなくなります。

このシングルポイント障害を回避するには、各クラスタに対して Redirector サーブレットを設定します。ディレクトリ検索ウィンドウが <https://sanjoseclustercompany.com:8443/webdialer/Redirector> などの URL を指している場合は、その URL を <https://webdialer-service.company.com/webdialer/Redirector> などの仮想リンクに変更します。仮想リンクは、Cisco DistributedDirector を使用している仮想マシンを指しています。すべての Redirector サーブレットがこの仮想リンクの背後で動作します。

Cisco DistributedDirector のインストールと設定の詳細については、Cisco DistributedDirector の一連の資料を参照してください。

追加情報

[P.16-17 の「関連項目」](#) を参照してください。

Cisco Web Dialer のシステム要件

Cisco Web Dialer には、次のソフトウェア コンポーネントが必要です。

- Cisco Unified Communications Manager 5.0 (2) 以降
- CTI でサポートされる Cisco Unified IP Phone

Cisco Web Dialer の社内ディレクトリ検索ウィンドウまたは Cisco Unified Communications Manager ディレクトリ検索ウィンドウを設定するには、次のタスクを実行する必要があります。

- Cisco Unified Communications Manager をインストールして設定します。
- Cisco Web Dialer を設定します。

Cisco Web Dialer は、Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプションのディレクトリ ウィンドウから起動できます。たとえば、次のような URL にアクセスします。

<https://<ccmIP address>:8443/ccmuser>

Cisco Unified Communications Manager のインストールと設定に関する資料については、[P.16-17 の「関連項目」](#) を参照してください。

インタラクションおよび制限事項

次の項では、Cisco Web Dialer におけるインタラクションおよび制限事項について説明します。

- [インタラクション \(P.16-5\)](#)
- [制限事項 \(P.16-5\)](#)

インタラクション

Cisco Web Dialer には、次のインタラクションがあります。

- Client Matter Codes (CMC) を使用する場合、ユーザはトーンが聞こえたら正しいコードを入力する必要があります。入力しないと IP Phone が切断され、リオーダー音が聞こえます。
- Forced Authorization Codes (FMC) を使用する場合、ユーザはトーンが聞こえたら正しいコードを入力する必要があります。入力しないと IP Phone が切断され、リオーダー音が聞こえます。
- Cisco Web Dialer は、ApplicationDialRule データベース テーブルの変更通知を使用して、更新されたダイヤル規則を追跡および使用します。

制限事項

Cisco Web Dialer は、Cisco Computer Telephony Integration (CTI) がサポートする Skinny Client Control Protocol (SCCP) および Session Initiation Protocol (SIP) ベースの電話機だけをサポートしています。



(注)

Cisco Web Dialer は、SIP IP 電話機モデル 7970/71 と 7961/41 だけをサポートしています。

追加情報

[P.16-17 の「関連項目」](#)を参照してください。

Cisco Web Dialer のインストールとアクティブ化

Cisco Web Dialer は、Cisco Unified Communications Manager をインストールしたサーバに自動的にインストールされます。

Cisco Unified Communications Manager サーバで Cisco Web Dialer をアクティブにするには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager アプリケーションのナビゲーション領域から、[Cisco Unified サービスアビリティ] を選択し、[移動] をクリックします。
- ステップ 2** [Tools] > [Service Activation] を選択します。
- ステップ 3** [Servers] ドロップダウン リスト ボックスにある Cisco Unified Communications Manager サーバを選択します。
- ステップ 4** [CTI Services] で、[Cisco Web Dialer Web Service] の横にあるチェックボックスをオンにします。
- ステップ 5** [保存] をクリックします。



(注) Cisco Web Dialer が正しく動作するためには、CTI Manager サービスもアクティブにし、起動する必要があります。CTI Manager サービスが起動されていることを確認するには、Cisco Unified Serviceability から、[Tools] > [Control Center - Feature Services] を選択します。

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

Cisco Web Dialer の設定

この項の内容は次のとおりです。

- [Cisco Web Dialer の設定チェックリスト \(P.16-7\)](#)
- [Webdialer サブプレットの設定 \(P.16-8\)](#)
- [Webdialer サブプレットのサービス パラメータの設定 \(P.16-8\)](#)
- [アプリケーションユーザの設定 \(P.16-10\)](#)
- [WebDialer の言語の設定 \(P.16-11\)](#)
- [Redirector サブプレットの設定 \(オプション\) \(P.16-12\)](#)

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

Cisco Web Dialer の設定チェックリスト

表 16-1 に、Cisco Web Dialer の設定チェックリストを示します。詳細については、P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

表 16-1 Cisco Web Dialer の設定チェックリスト

設定手順	関連手順と関連項目
ステップ 1 Cisco Web Dialer サービスをアクティブ化します。	Cisco Web Dialer のインストールとアクティブ化 (P.16-6)
ステップ 2 Webdialer サブプレットを設定します。	Webdialer サブプレットのサービス パラメータの設定 (P.16-8)
ステップ 3 WebDialer を使用するユーザを、それぞれ Cisco Unified Communications Manager の Standard End User Group に追加します。	Cisco Unified Communications Manager の標準エンドユーザグループへのユーザの追加 (P.16-13)
ステップ 4 Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプションメニューのロケール フィールドを設定して、WebDialer で表示する言語を決定します。	WebDialer の言語の設定 (P.16-11)
ステップ 5 (オプション) Redirector サブプレットを設定します。	Redirector サブプレットの設定 (オプション) (P.16-12)
ステップ 6 (オプション) 複数クラスタ アプリケーションに対してアプリケーションダイヤル規則を設定します。	アプリケーションのダイヤル規則の設定 (オプション) (P.16-12)
ステップ 7 (オプション) プロキシユーザを作成します。	プロキシユーザの作成 (オプション) (P.16-14)
ステップ 8 (オプション) Cisco Web Dialer のトレースを設定します。	トレース設定 (オプション) (P.16-15) <i>Cisco Unified Serviceability</i> アドミニストレーションガイド
ステップ 9 Cisco Web Dialer のアラームを設定します。	関連項目 (P.16-17) <i>Cisco Unified Serviceability</i> アドミニストレーションガイド

Webdialer サブレットの設定

Webdialer サブレットを設定するには、次の手順を実行します。

- Cisco Web Dialer サービスをアクティブ化します。P.16-6 の「Cisco Web Dialer のインストールとアクティブ化」を参照してください。
- トレースを設定します (オプション)。P.16-15 の「トレース設定 (オプション)」を参照してください。
- Cisco Web Dialer サービス パラメータを設定します。P.16-8 の「Webdialer サブレットのサービス パラメータの設定」を参照してください。
- アプリケーション ユーザを設定します。

追加情報

P.16-17 の「関連項目」を参照してください。

Webdialer サブレットのサービス パラメータの設定

Cisco Unified Communications Manager には、Webdialer サブレット用に次のサービス パラメータがあります。

- CAPF Profile Instance ID for Secure Connection to CTIManager: このパラメータは、Cisco Web Dialer サーバが CTI Manager へのセキュアな接続を確立するために使用する Application User WDSecureSysUser の Application CAPF プロファイルのインスタンス ID を指定します。
- List of WebDialers: このパラメータは、会社内のすべての Cisco Web Dialer の IP アドレスを示します。新しい値を入力するには、Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスと、Cisco Web Dialer が有効になっているポート番号を入力します。



(注) Cisco Unified Communications Manager の管理機能 5.0 以降のバージョンでは、たとえば「8443」をポート番号として「172.19.253.97:8443」のようにポート番号を指定する必要があります。

IP アドレスがそれぞれスペースで区切られ、有効な Webdialer サブレットがクラスタごとに 1 つだけであることを確認します。クラスタごとに複数の Webdialer サブレットが有効になっている場合は、ユーザが通話相手の電話番号をクリックしたときに、コンピュータにドロップダウンメニューが表示されます。

このドロップダウンメニューには、発信側 (電話をかけるエンドユーザ) がいる場所とは別の場所が含まれています。エンドユーザは適切な場所を選択し、電話をかける手順を続行します。

- Primary Cisco CTIManager: プライマリ Cisco CTIManager の IP アドレスを入力します。Cisco CTI Manager のデフォルトの IP アドレスは 127.0.0.1 です。これは、Cisco Web Dialer をセットアップするために使用されるローカル ホスト サーバです。最大長は 15 桁です。
- Backup Cisco CTIManager: バックアップ Cisco CTIManager の IP アドレスを入力します。最大長は 15 桁です。IP アドレスを入力しない場合は、バックアップ Cisco CTIManager が存在しないこととなります。
- User Session Expiry (時間): ユーザのログインセッションが有効である期間を時間単位で入力します。

デフォルト値の 0 は、Cisco Web Dialer Web Service が次に再起動されるまで、ログインセッションの有効期間が無限であることを示します。

最短期間は 0 時間、最長期間は 168 時間です。

- **Duration of End Call Dialog (秒)** : コールを終了するダイアログを表示する時間を秒単位で入力します。このダイアログは、ユーザがエラーでダイヤルアウトした場合にコールを終了する必要があります。ユーザに示します。

デフォルト値は 15 秒、最大値は 60 秒、最小値は 10 秒です。

Duration of End Call Dialog サービス パラメータを無効にするには、ユーザ オプション ウィンドウで **[Disable Auto-Close]** チェックボックスをオンにします。**[Disable Auto-Close]** チェックボックスをオンにした場合、**[End Call]** ダイアログは自動的に閉じません。**[Hangup]** ボタンを押すと、**[Make Call]** ウィンドウに戻ります。

- **Apply Application Dial Rules on Dial** : デフォルトは **[True]** に設定されています。Cisco Web Dialer でアプリケーションダイヤル規則を使用する必要がない場合は、この設定を **[False]** に変更します。
- **CTI Manager Connection Security Flag** : このクラスタ全体のパラメータは、Cisco Web Dialer サービスの CTI Manager 接続のセキュリティを無効にするか、クラスタのセキュリティ モードに準拠するかを指定します。セキュリティが有効になっていると、Cisco Web Dialer は、Application CAPF Profile InstanceID for Secure Connection to CTI Manager パラメータで設定される Application CAPF プロファイルを使用して、CTI Manager へのセキュアな接続を確立します。



(注)

変更を行った場合は、Cisco Web Dialer サービスを再起動し、変更を有効にする必要があります。

Webdialer サブプレットの初期設定または既存のサービス パラメータの変更を行うには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** **[システム]** > **[サービスパラメータ]** を選択します。
- ステップ 2** **[サーバ (Server)]** ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco Web Dialer サービス パラメータを設定する Cisco Unified Communications Manager サーバを選択します。
- ステップ 3** **[サービス (Service)]** ドロップダウン リスト ボックスから、**[Cisco Web Dialer Web Service]** を選択します。

Primary Cisco CTIManager、Duration of End Call Dialog、User Session Expiry (時間)、および Apply Application Dial Rules on Dial (True) の各パラメータにはデフォルト値があります。アプリケーションでの必要に応じて新しい値を入力します。

Backup Cisco CTIManager パラメータにはデフォルト値は割り当てられていません。アプリケーションにバックアップ Cisco CTIManager が必要な場合は、このパラメータに値を入力します。

- ステップ 4** 新規パラメータ値を有効にするには、Cisco Web Dialer Web Service を再起動します。

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

アプリケーション ユーザの設定

WebDialer では、コールの発信と着信のために CTI 接続が必要です。WebDialer は、CTI プロバイダーの作成に必要なアプリケーション ユーザとパスワードを使用します（この値は、アプリケーション ユーザとしてデータベースに保存され、システムによってこのデータベースから取得されます）。CTI への TLS 接続をセキュアにするには、P.16-10 の「CTI へのセキュアな TLS 接続」を参照してください。

CTI へのセキュアな TLS 接続

Cisco Web Dialer は、CTI へのセキュアな (TLS) 接続をサポートしています。セキュアな接続を確立するには、「WDSecureSysUser」アプリケーション ユーザを使用します。



(注)

Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [アプリケーション ユーザ CAPF プロファイルの設定 (Application User CAPF Profile Configuration)] ウィンドウで、CAPF プロファイルを設定する必要があります。これは、セキュアな接続を確立するための、アプリケーション ユーザ WDSecureSysUser のインスタンス ID 用として設定します。サービス パラメータ ウィンドウからセキュリティを有効にした場合、Cisco Web Dialer は、Application CAPF プロファイルを使用して CTI Manager へのセキュアな接続を確立します。セキュアな接続を行うには、「CTI Manager Connection Security Flag」と「CAPF Profile Instance ID for Secure Connection to CTI Manager」の両方のサービス パラメータを設定する必要があります。『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「アプリケーション ユーザ CAPF プロファイルの設定」および「サービス パラメータの設定」を参照してください。

アプリケーション ユーザを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理] > [アプリケーション ユーザ] を選択します。

[アプリケーション ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Application Users)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [検索] をクリックします。

ステップ 3 [アプリケーション ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Application Users)] ウィンドウで、[WDSysUser] または [WDSecureSysUser] をクリックします。



(注)

CAPF プロファイルを設定するには、『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「アプリケーション ユーザ CAPF プロファイルの設定」を参照してください。



(注)

WDSysUser に関連付けられたパスワードを変更できます。アプリケーションはデータベースから新しいパスワードを取得します。

追加情報


P.16-17 の「関連項目」を参照してください。

WebDialer の言語の設定

Cisco Unified Communications Manager は、Microsoft Internet Explorer などのクライアント ブラウザで設定された言語を優先します（図 16-1 を参照）。クライアントに表示される言語を変更するには、（Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション メニューの [ユーザロケール] フィールドではなく）ブラウザの設定を使用します。逆に、Cisco Web Dialer は、Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション メニューで設定されたロケールを優先します。Cisco Web Dialer は、次の方法でロケールにアクセスします。

- Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション メニューで Cisco Web Dialer ユーザのロケールを、たとえば日本語などに設定できます。そのユーザが WebDialer にログインしたときに、WebDialer の設定ウィンドウは日本語で表示されます。ユーザは、たとえば Microsoft Internet Explorer を使用して、言語をブラウザの言語に変更できます。Cisco Web Dialer は、ll_CC の形式だけでブラウザの言語を認識します。たとえば、日本語のロケールは ja_JP と定義されます。
- Cisco Web Dialer ユーザは、ロケールなしで設定できます（Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション メニューで [ユーザロケール] フィールドは [None] に設定されます）。そのユーザが WebDialer にログインすると、WebDialer の設定ウィンドウは英語で表示されます。ブラウザの言語を変更するには、ブラウザにユーザ定義のロケール（ll_CC の形式を使用）を追加する必要があります。たとえば、日本語のロケールは ja_JP と定義されます。

図 16-1 Microsoft Internet Explorer のロケール設定



ユーザ定義のロケールを変更する方法については、ブラウザのマニュアルを参照してください。Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション メニューでロケールを設定する方法については、『Web での Cisco Unified IP Phone のカスタマイズ』を参照してください。

追加情報

P.16-17 の「関連項目」を参照してください。

パーティションのサポート

Cisco Web Dialer には、回線情報に加えて、JTAPI から提供されるパーティション情報が含まれます。次のリストに、利用可能なさまざまな設定を示します。

- DN が同じ複数の回線 : Cisco Web Dialer は、異なるパーティションを異なる回線として処理します。
- DN が同じ複数の回線 : Cisco Web Dialer は、同じパーティションと異なるデバイスをシェアドラインとして処理します。
- DN が同じ複数の回線 : Cisco Web Dialer は、同じデバイスの同じパーティションをサポートしません。

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

Redirector サブレットの設定 (オプション)

Redirector サブレットを設定するのは、アプリケーションに複数のクラスタが必要な場合だけです。Redirector サブレットを設定するには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** [システム] > [サービスパラメータ] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server)] ドロップダウン リスト ボックスから、Redirector サブレットを設定する Cisco Unified Communications Manager サーバを選択します。
- ステップ 3** [サービス (Service)] ドロップダウン リスト ボックスから、[Cisco Web Dialer Web Service] を選択します。
- ステップ 4** *List of WebDialers* パラメータに対しては、アプリケーションでの必要に応じて新しい値を入力します。このサービス パラメータについては、P.16-8 の「[Webdialer サブレットのサービス パラメータの設定](#)」を参照してください。
-

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

アプリケーションのダイヤル規則の設定 (オプション)

アプリケーションのダイヤル規則は、Cisco Web Dialer の複数クラスタのアプリケーションに対して設定します。

これらのアプリケーションのダイヤル規則の設定については、『*Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド*』の「アプリケーションのダイヤル規則設定」で、ダイヤル規則の設計とエラー チェックを参照してください。



(注) Cisco Web Dialer は、再起動なしでダイヤル規則の変更を取得する必要があります。

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager の標準エンド ユーザ グループへのユーザの追加

ユーザが Cisco Unified Communications Manager のユーザ ディレクトリ ウィンドウで [Cisco Web Dialer] リンクを使用するには、Cisco Unified Communications Manager の標準エンド ユーザ グループに各ユーザを追加する必要があります。次の手順では、このグループにユーザを追加する方法を説明します。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理] > [ユーザグループ] を選択します。

[ユーザグループの検索と一覧表示 (Find and List User Groups)] ウィンドウが表示されます。

[検索] をクリックします。

ステップ 2 [Standard CCM End Users] リンクをクリックします。

ステップ 3 [ユーザグループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [グループにエンドユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [検索] をクリックします。ユーザごとに条件を入力できます。

ステップ 6 ユーザ グループに追加するユーザの横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の追加] をクリックします。



(注) ユーザのリストにあるすべてのユーザを追加する場合は、[すべてを選択] をクリックし、[選択項目の追加] をクリックします。

[ユーザグループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウの [グループ内のユーザ (Users in Group)] 表に、そのユーザが表示されます。

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

プロキシユーザの作成（オプション）

makeCallProxy HTML over HTTP インターフェイスを使用して Cisco Web Dialer 用のアプリケーションを開発している場合は、プロキシユーザを作成します。makeCallProxy インターフェイスについては、『Cisco Web Dialer API Reference Guide』の「makeCallProxy」の項を参照してください。

既存のユーザまたは新規ユーザ用に認証プロキシの権限を有効にすることができます。

既存のユーザ用の認証プロキシの権限

既存のユーザ用に認証プロキシの権限を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理] > [ユーザグループ] を選択します。

[ユーザグループの検索と一覧表示 (Find and List User Groups)] ウィンドウが表示されます。

[検索] をクリックします。

ステップ 2 [Standard EM Authentication Proxy Rights] リンクをクリックします。

[ユーザグループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [グループにエンドユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

[検索] をクリックします。ユーザごとに条件を追加することもできます。

ステップ 4 プロキシの権限を追加するユーザを選択し、[選択項目の追加] をクリックします。



(注) リストにあるすべてのユーザを追加する場合は、[すべてを選択] をクリックし、[選択項目の追加] をクリックします。

[ユーザグループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウの [グループ内のユーザ (Users in Group)] 表に、そのユーザが表示されます。

新規ユーザ用の認証プロキシの権限

新規ユーザ用に認証プロキシの権限を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理] > [エンドユーザ] を選択します。

ステップ 2 [新規追加] をクリックします。

ステップ 3 次の必須フィールドに入力します。

[姓]、[ユーザ ID]、[パスワード (Password、半角英数字のみ)]、[パスワードの確認 (Confirm Password、半角英数字のみ)]、[PIN (PIN、半角数字のみ)]、および [PIN の確認 (Confirm PIN、半角英数字のみ)]

ステップ 4 [保存] をクリックします。

ステップ 5 [ユーザ管理] > [ユーザグループ] を選択します。

[ユーザグループの検索と一覧表示 (Find and List User Groups)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 [Standard EM Authentication Proxy Rights] リンクをクリックします。

[ユーザグループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 [グループにエンドユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 8 [検索] をクリックします。ユーザごとに条件を入力することもできます。

ステップ 9 プロキシの権限を追加するユーザを選択し、[選択項目の追加] をクリックします。



(注) リストにあるすべてのユーザを追加する場合は、[すべてを選択] をクリックし、[選択項目の追加] をクリックします。

[ユーザグループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウの [グループ内のユーザ (Users in Group)] 表に、そのユーザが表示されます。

追加情報

P.16-17 の「関連項目」を参照してください。

トレース設定 (オプション)

Cisco Unified Serviceability Administration からトレースを設定できます。トレース ファイルにアクセスするには、次の CLI コマンドを使用します。

```
file get activelog tomcat/logs/webdialer/log4j
```

```
file get activelog tomcat/logs/redirector/log4j
```

Real-Time Monitoring Tool (RTMT) を使用してトレースを収集できます。



(注) Cisco Web Dialer と Redirector の両方に同じトレース設定が適用されます。

Cisco Web Dialer に対してデバッグ トレースを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager アプリケーションの [ナビゲーション] ドロップダウンリスト ボックスから、[Cisco Unified サービスアビリティ] を選択し、[移動] をクリックします。
- ステップ 2** [Trace] > [Configuration] を選択します。
- ステップ 3** [Server] ドロップダウンリスト ボックスから、Cisco Web Dialer のトレースを有効にするサーバを選択します。
- ステップ 4** [Service] ドロップダウンリスト ボックスから、[Cisco Web Dialer Web Service] を選択します。
- ステップ 5** [Trace Configuration] ウィンドウで、トラブルシューティングの必要に応じてトレース設定を変更します。トレースの詳細については、『Cisco Unified Serviceability アドミニストレーションガイド』を参照してください。
- ステップ 6** [保存] をクリックします。
-

追加情報

P.16-17 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「サービス パラメータの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「Cisco Unified IP Phone の設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「アプリケーションのダイヤル規則設定」

その他のシスコ マニュアル

- *Cisco Unified Serviceability* アドミニストレーションガイド
- *Cisco Unified Communications Manager Release 6.0* : Cisco Unified Communications Manager のインストールと設定に関する一連の資料。Cisco Unified Communications Manager 6.x のインストールと設定に関する資料のリストは、『*Cisco Unified Communications Manager Documentation Guide for Release 6.x*』を参照してください。
- *Cisco Unified IP Phones for Cisco Unified Communications Manager* : Cisco Unified IP Phone のインストールと設定に関する一連の資料。
- *Cisco Unified IP Phone User Guides for Cisco Unified Communications Manager* : ユーザ オプションウィンドウの使用方法については、各ユーザ ガイドの「*Customizing Your Phone on the Web*」を参照してください。この項には Cisco Web Dialer に関する情報が含まれており、会社のディレクトリにリンクされた電話番号をクリックして Web から電話をかけられるように設定できます。

