

Como eu configuro um host do relé no ESA para o correio de partida?

Índice

[Pergunta:](#)

[Resposta:](#)

[Dois métodos para estabelecer o relé \(email de partida\):](#)

- [1. use um ouvinte existente adicionando um grupo do remetente e uma política apropriados do fluxo de correio.](#)
- [2. Alternadamente, setup um ouvinte novo](#)

Pergunta:

Como eu configuro um host do relé no ESA para o correio de partida?

Resposta:

O dispositivo de Cisco ESA não mensagens de relé para os anfitriões que não são configurados na lista do relé.

Os servidores SMTP que permitem o relé por anfitriões não especificads são chamados relé aberto ou relé incerto. Um server que seja configurado porque um relé aberto é sujeito se usar por aqueles que enviariam mensagens do Spam através dele, fazendo com que o endereço IP do servidor apareça em listas negras e tenha suas mensagens rejeitadas.

Dois métodos para estabelecer o relé (email de partida):

1. use um ouvinte existente adicionando um grupo do remetente e uma política apropriados do fluxo de correio.

- Crie primeiramente uma política nova do fluxo de correio da página das políticas do fluxo de correio da aba das políticas do correio. Você pode dar-lhe todo o nome que você quiser; o mais comum **É RETRANSMITIDO**. O ajuste crítico nisto que da “o **comportamento conexão**” deve ser ajustado “**para retransmitir**”. Você pode querer fazer os outros ajustes

- apropriadamente generosos para suas necessidades de partida do correio.
- Uma vez que a política do fluxo de correio é criada, vá à página da vista geral do CHAPÉU das políticas aba do correio e crie um grupo novo do remetente. Você pode dar-lhe todo o nome que você gostar; o mais comum é **RELAYLIST**. Da lista suspensa da política, selecione sua política nova do fluxo de correio. Mude a ordem a 1; as primeiros vitórias e nós do fósforo queremos certificar-se sempre de seu fósforo dos host confiável neste grupo do remetente. Clique então sobre “submetem e adicionam remetentes”. Nesta página, adicionar os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT das máquinas que você confia para enviar o correio de partida.
 - Submeta, comprometa, e o teste para certificar-se de sua instalação de partida do correio está trabalhando apropriadamente.

2. Alternadamente, setup um ouvinte novo

- Começando na página dos ouvintes da aba da rede, clique sobre “**adicionam o ouvinte**”. Você pode dar-lhe todo o nome que você gostar; um Common Name é “OutboundMail”. A etapa importante aqui é selecionar o “tipo de ouvinte” como “privado” e assegurar que a relação apropriada esteja selecionada. Reveja e ajuste os outros ajustes se desejado e clique-os então “submetem-se”.
- Isto trá-lo-á de volta à página dos ouvintes. De aqui clique sobre o “CHAPÉU” na mesma fileira que seu ouvinte novo. Na página nova você encontrará um grupo do remetente nomeado **RELAYLIST** já criado. Clique sobre seu nome e na página nova adicionar os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT das máquinas que você confia para enviar o correio de partida. O sendergroup usado igualmente precisa de ter o **RELÉ da ação** configurado.
- Submeta, comprometa, e o teste para certificar-se de sua instalação de partida do correio está trabalhando apropriadamente.