

如何设置企业数据屏幕弹出？

目录

[简介](#)

[如何设置企业数据屏幕弹出？](#)

[相关信息](#)


简介

本文档介绍设置企业数据屏幕弹出窗口的步骤。这有助于将特定步骤添加到已存在的脚本。


问：如何设置企业数据屏幕弹出窗口？

A.设置企业数据屏幕的步骤如下：


1. 配置企业数据，如《Cisco Desktop Administrator User Guide》（Cisco Desktop Administrator用户指南）第2-3页到第2-8页所示。此步骤将自定义字段添加到“字段列表”或编辑当前自定义字段。注：预定义字段的索引编号为231-255，不可编辑。自定义字段可以使用索引编号0-230，并可以编辑。
2. 运行思科响应应用脚本编辑器以修改弹出企业数据的脚本。图 1：一集企业数据步骤的脚本




3. 如图1和图2所示，在选择资源之前添加名为“Op Q”的标签。图 2：添加标签步骤



4. 更改选择资源步骤，使其不立即连接。选择“No (否)”单选按钮后，将显示选定的输出分支，请参见图1和图3。图 3：选择资源步骤




5. 将“设置企业数据”步骤与第1步中设置的字段索引和字符串变量一起添加，如图1和图4所示。图 4：设置企业服务器数据步骤



6. 要添加其他设置企业数据步骤，请根据需要重复步骤5。
7. 将连接步骤与ResourceID变量一起添加，如图1和图5所示。图 5：连接步骤



8. 在失败步骤中，在Connect下，将Goto步骤添加到“Op Q”，如第3步中所述，请参见图1和图



6. 图 6：转至步骤

相关信息

- [Cisco Desktop Administrator User Guide \(Cisco Desktop Administrator 用户指南 \)](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)