

# دروملا ريرقت دادرتسا يف تاراذنال الال لشف يف CNR 9.1.1.1.

## تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[عمدختسمل تانوكمل](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

## عمدقمل

م تي الوزمر [] لعل يوتحت ةغراف ةلسلس Alarms تامولعم ةحول ضرع ضرعي شيح Registrar. Cisco Prime Network 9.1.1.1 رادصالا يف ثدحت يتلا ةلكشملا لحن دنستسمل اذه فصيف دروم ريرقت يا ضرع.

## عمدختسمل تانوكمل

ةيلاتلا ةيداملا تانوكمل او جماربال تاراذصالا لحن دنستسمل اذه يف ةدراولا تامولعملا دنستت

- Bare Metal/virtual VM: ساسالماظنلا
- 9.1.1.1: جمانربلا

## ةلكشملا

تامولعم ةحول عجرتو دروملا ريرقت دادرتسا يف 9.1.1.1 Cisco Prime Network Registrar لشفيف ةروصلال يف حضورم وه امك (UI) مدختسمل ةهجاو يف روسكم [] فرح هيبنتلا

The screenshot shows the Cisco Prime Network Registrar interface. At the top right, there is a search bar labeled 'IP address or FQDN'. Below it, there are two buttons: 'Reset Alarm' and 'Export to CSV'. The main area is a table with the following columns: 'Resource', 'Type', 'Status', 'Resource Utilization', and 'Current Value'. The table is currently empty, displaying 'No data is available'. On the left side, there is a sidebar with a clock showing '3:55 AM' and a checkbox labeled 'dhcpv6' which is unchecked. Below the checkbox, there is a status message: 'not started. Probab'.

## لحل




shared-secret =

إلى جاتحتسو، كرتشم حاتفم نم هنييغت اعغإ مت يذلا حاتفملا اذه ليحرتب مق 7. ةوطخلال  
رمألا اذه مادختساب ديدج كرتشم حاتفم عاشنإ دعاعإل ةعومجملا ماظن ليحت دعاعإ  
/etc/init.d/nwreglocal stop/start.

سكعل يلحجملا ةعومجملا ماظن إلى يميلقإل مداخلال نم ةيودي ةنمازم دعاعإ عارجاب مق 8. ةوطخلال  
اثيدح هؤاشنإ مت يذلا ةكراشملا رس.

shared-secret = و <nrcmd> ل ةعومجملا ماظنل <clustername> ضرع مادختسا. 7. ةوطخلال  
00:00:00:00:00:01:92:bb.

مت دق تانايبلا تناك إذا ام مدختسمل هجاو هيبنت تامولعم ةحول نم ققحت 8. ةوطخلال  
ال ما اهتئبتت.



<input type="checkbox"/>	Resource	Type	Status	Resource Utilization	Current Value
<input type="checkbox"/>	ocm-memory	Config	OK	24%	1.3 GB below 4.6 GB
<input type="checkbox"/>	cnrservagt-memory	Config	OK	5%	272.2 MB below 4.6 GB
<input type="checkbox"/>	data-free-space	Config	OK	1%	42.6 GB above 668.8 MB
<input type="checkbox"/>	dhcp-memory	Config	OK	54%	2.9 GB below 4.6 GB
<input type="checkbox"/>	lease-count	Config	OK	1%	88,939 below 6,000,000
<input type="checkbox"/>	shadow-backup-time	Config	OK	0%	4s below 6h
<input type="checkbox"/>	snmp-memory	Config	OK	4%	224.7 MB below 4.6 GB
<input type="checkbox"/>	tomcat-memory	Config	OK	16%	883.1 MB below 4.6 GB
<input type="checkbox"/>	conflict-address6-Infra_...	Event	Warning	...	Failover pair 'Infra_FO_Nag_Hyd'
<input type="checkbox"/>	conflict-address6-Infra_...	Event	Warning	...	Failover pair 'Infra_FO_Nag_Hyd'
<input type="checkbox"/>	conflict-address6-Infra_...	Event	Warning	...	Failover pair 'Infra_FO_Nag_Hyd'
<input type="checkbox"/>	conflict-address6-Infra_...	Event	Warning	...	Failover pair 'Infra_FO_Nag_Hyd'
<input type="checkbox"/>	conflict-address6-Infra_...	Event	Warning	...	Failover pair 'Infra_FO_Nag_Hyd'

اهديجتو ريغيغتلا ذفنت يتلا ريجاتال رشن ةامل DHCP مداخ حنم نم ققحت 9. ةوطخلال

