

# تاملاكمل مداخ تالجس ئلارا وانم دحلا ئيفيك CVP مداخو VXML

## تايوتحملا

[قىدقملما](#)

[قيسسالاتابلطمتملا](#)

[تابلطمتملا](#)

[قىمدختسملاباتانوكملما](#)

[قيسساسأتامولعم](#)

[قلشكشملما](#)

[لجلما](#)

## قىدقملما

لجس لدان CVP و VXML Call Server دحى نأ عارجيلا ئقىيثو اذه فصى

## قيسسالاتابلطمتملا

تابلطمتملا

دنتسملا اذهل ئصالخ تابلطمتم دجوت ال.

## قىمدختسملاباتانوكملما

Cisco نم (CVP) ئالىملا توصىقباوبلى تاملاكمل مداخ

Cisco (VXML) ل زىمرتلا ئلاقلى سوتلل توصلل عيسى

ئصالخ ئيلمعم ئىيپ يف ئادوجوملا ئزهجانلا نم دنتسملا اذه يف ئادوجوملا ئزهجانلا ئاشنامت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نىوكتب دنتسملا اذه يف قىمدختسملا ئزهجانلا عيمج تأدب رمأ يأ لىمتحمل رىثأتللى كمهف نم دكأتف، لىغشتلا ديق كتكبش.

## قيسسأتامولعم

CVP Call مداخل رمألا مزل اذا هتلارا و هنىوكتو لجس مجح مهف ىلع دنتسملا اذه كدعاسي مداخو VXML.

## قلشكشملما

مداخن لجس دلجم مجح و CVP تاملاكملا مداخ ئلارا وأ ديدحت ئيفيك VXML.

## لحل

تحت لجسلا ليلد مجحل يصقلا دحل او لجسلا فلم مجحل يصقلا دحلانم ققحت. 1. ووطخلات تحت لجسلا ليلد مجحل يصقلا دحل او لجسلا فلم مجحل يصقلا دحلانم ققحت.

لجسلا فلم صياصخ > ئزهج ئالا ئرادا > Unified CVP Call Server > Infrastructure > OAMP

Cisco Unified Customer Voice Portal

System ▾ Device Management ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ SNMP ▾ Tools ▾ Help ▾

Edit Unified CVP Call Server Configuration

Save Save & Deploy Statistics File Transfer Device Associations Help

General ICM SIP IVR Device Pool Infrastructure

**Configuration: Thread Management**

Each sub-system JVM uses threads from a thread pool. Define the limits for number of threads to be used.

Maximum threads: \* 500

**Statistics**

Statistics Aggregation Interval: \* 30 minutes

**Log File Properties**

Max log file size: \* 10 MB

Max log directory size: \* 20000 MB

**License Thresholds**

Critical threshold: \* 97 %

Warning threshold: \* 94 %

Safe threshold: \* 90 %

\* Required.

مداخن VXML:

صياصخ Infrastructure > ئزهج ئالا ئرادا > Unified CVP VXML Server > بىوبتل اقمالع لجسلا فلم

**Cisco Unified Customer Voice Portal**

System ▾ Device Management ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ SNMP ▾ Tools ▾ Help ▾

## Edit Unified CVP VXML Server Configuration

Save  
 Save & Deploy  
 Statistics  
 File Transfer  
 Help

[General](#)  
 [Configuration](#)  
 [Device Pool](#)  
 [Infrastructure](#)

### Configuration: Thread Management

Each sub-system JVM uses threads from a thread pool. Define the limits for number of threads to be used.

Maximum threads: *	<input type="text" value="525"/>
--------------------	----------------------------------

### Advanced

Statistics Aggregation Interval: *	<input type="text" value="30"/> minutes
------------------------------------	---

### Log File Properties

Max log file size: *	<input type="text" value="10"/> MB
Max log directory size: *	<input type="text" value="20000"/> MB

\* Required.

ع م ن راق و CVP م داخ و VXML CVP ت امل اكم لا م داخ ل تال ج س ل ا لي لد مج ح نم ق قحت 2. ة و ط خ ل ا ئ ي ن ب ل ا ة ح فص ت ح ت ة ي ص ا خ ل ا م ك ح ت . ظ ل ب ا ق م ل ا OAMP ة ح فص ئ ل ع ه ن ي و كت م ت ي ذ ل ا مج ح ل ا ل ج س ل ا لي لد مج ح ل ئ ي ص ق ال ا د ح ل ا ئ ل ا CVP ل وص و ظ ل اح ي ف ل ج س ل ا ه ي ج و ق ة داع ا ي ف ة ي س ا س ال ا

وَهُوَ ذَلِيلٌ عَنْ قَوْمٍ

تالاچستا مداخ CVP: C:\Cisco\CVP\logs

CVF VXML: C:\Cisco\CVF\VXMLServer\logs

نأ ظحالم عاجرلا BAT تافلم ليغشتب مق ،تق ويأ يف ايودي تالجسلا هذه حسم 3. ووطخلـا CVP مـداخـىـلـعـتـامـدـخـلـاـ فـاقـيـاـ مـتـيـ ثـيـحـ جـاتـنـإـلـاـ ىـلـعـ رـثـؤـيـ عـارـجـإـاـ اـذـهـ

تافلم في ظنتل امهم ادخلتسا متى C:\Cisco\CVP\bin يف نيدي دوجوم BAT نم نافلم كانه  
ةمدي دقلا نيدي ودتلا:

1. Clean\_cvp\_log.bat
  2. Clean\_vxml\_log.bat

اذه فی جل ع clean\_cvp\_log.bat:

```
@echo off

net stop "Cisco CVP VXMLServer"
net stop CallServer
net stop "Cisco CVP WebServicesManager"
net stop "Cisco CVP Resource Manager"
net stop "Cisco CVP SNMP Management"

REM pause 2

cd %CVP_HOME%\logs
del /Q *.log
cd %CVP_HOME%\logs\ORM
del /Q *.log
cd %CVP_HOME%\logs\PERF
del /Q *.csv
cd %CVP_HOME%\logs\WSM
del /Q *.log
cd %CVP_HOME%\logs\SNMP
del /Q *.log
cd %CVP_HOME%\logs\VXML
del /Q *.log
net start CallServer
net start "Cisco CVP WebServicesManager"
net start "Cisco CVP Resource Manager"
net start "Cisco CVP SNMP Management"
net start "Cisco CVP VXMLServer"
```

اذه فی جل ع clean\_vxml\_log:

```
@echo off

net stop VXMLServer

REM pause 2

cd %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Perf_15sec_VXML
cd logs\ActivityLog
del /S /Q activity_log*.txt
cd ..\AdminLog
del /S /Q *.txt
cd ..\ErrorLog
del /S /Q error_log*.txt
cd ..\CVPSNMPLog
del /S /Q *.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\GlobalErrorLogger\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\GlobalAdminLogger\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\GlobalCallLogger\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Hello_World\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\HelloWorld\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_Bridge_Xfer\logs\ActivityLog\*.txt
```

```
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_HotEvent\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_Hotlink\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_ReqICM_Flag\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_Subroutine\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Mixed_SubSlave\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\applications\Perf_15sec_VXML\logs\ActivityLog\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\logs\*.txt
del /Q %CVP_HOME%\VXMLServer\Tomcat\logs\*.log
cd %CVP_HOME%\logs\VXML
del *.log

net start VXMLServer
```

هتئبعت متى مدخلل ئتابىلا صارقىلا كىرم ناك اذى يرود لكش ب تالجسلا ھذه حىسىم  
لكش ب BAT تافلم ليغشتل "Windows ماهىم لودج ۋەمەم عاشنىڭىمى ، ۋەرسىب  
يىلىمعلا ۋەتماتب موقىسى و يرود.

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).