

¿Cómo puedo configurar un elemento emergente de la pantalla Enterprise Data?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo configurar una pantalla emergente de datos de empresa?](#)

[Información Relacionada](#)


Introducción

Este documento describe el procedimiento para configurar una pantalla emergente de datos de empresa. Esto ayuda a agregar pasos específicos a las secuencias de comandos que ya existen.


P. ¿Cómo puedo configurar una pantalla emergente de datos de empresa?

A. A continuación se muestra el procedimiento para configurar una pantalla de datos de empresa:


1. Configure los datos empresariales como se muestra en las páginas 2-3 a las páginas 2-8 de la [Guía del Usuario de Cisco Desktop Administrator](#). Este paso agrega un campo personalizado a la **Lista de campos** o edita un campo personalizado actual. **Nota:** Los campos predefinidos tienen números de índice de 231-255 y no se pueden editar. Los campos personalizados pueden utilizar números de índice 0-230 y se pueden editar.
2. Ejecute Cisco Response Applications Script Editor para modificar el script que muestra los datos de la empresa. **Figura 1: Guión con el paso de un conjunto de datos empresariales**




3. Agregue una etiqueta denominada "Op Q" antes de **Select Resource**, como se muestra en la [Figura 1](#) y la [Figura 2](#). **Figura 2: Agregar paso de etiqueta**



4. Cambie el paso Select Resource para que no se conecte inmediatamente . La rama de salida seleccionada aparece después de seleccionar el botón de opción **No**, consulte la [Figura 1](#) y la [Figura 3](#).**Figura 3: Seleccionar paso de recurso**



5. Agregue el paso **Set Enterprise Data** con el índice de campo y la variable de cadena que se establecen en el paso 1, que se muestra en la [Figura 1](#) y en la [Figura 4](#).**Figura 4: Establecer paso de datos de servidor empresarial**



6. Para agregar pasos **Set Enterprise Data** adicionales, repita el paso 5 según sea necesario.
7. Agregue el paso **Connect** con la variable **ResourceID**, que se muestra en la [Figura 1](#) y en la [Figura 5](#).**Figura 5: Connect Step (Conectar paso)**



8. En el paso fallido, en **Connect**, agregue un **paso Goto** para ir a "Op Q", como se hace referencia en el paso 3, consulte la [Figura 1](#) y la [Figura 6](#).**Figura 6: Ir paso**



Información Relacionada

- [Guía del Usuario de Cisco Desktop Administrator](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)