

# Come eseguire il backup della configurazione su Cisco Web o Email Security Appliance?

## Sommario

[Domanda](#)

[Ambiente](#)

[CLI](#)

## Domanda

Come eseguire il backup della configurazione su Cisco Web o Email Security Appliance?

## Ambiente

Cisco Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA), Security Management Appliance (SMA), tutte le versioni AsyncOS

È possibile eseguire il backup della configurazione dalla CLI o dalla GUI. Leggere le istruzioni riportate di seguito.

## CLI

—

Esistono due metodi dalla CLI:

CLI> **showconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

Questo comando visualizza la configurazione corrente sulla CLI. Sarà necessario copiare il testo in uscita e salvare il file config manualmente sul computer.

CLI> **saveconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the configuration directory on machine "S-Series".

Il file di configurazione corrente verrà salvato sul disco rigido del proxy. Il file di configurazione può essere scaricato collegandosi all'accessorio via FTP e selezionando la cartella "**configuration**".

**Nota:** Se è selezionata l'opzione predefinita 'No', la configurazione non includerà le password. In questo modo il file NON potrà essere caricato nuovamente nel proxy tramite il comando "loadconfig".

## GUI

---

1. Andare a '**Amministrazione del sistema**' > '**File di configurazione**'.
2. Selezionare una delle opzioni seguenti:
  - Scarica il file nel computer locale per visualizzare o salvare —> *Scarica il file di configurazione.*
  - Salva file su questo accessorio —> *Salva il file di configurazione localmente sul WSA.*
3. **Deselezionare** la casella '*Mask password in the Configuration Files*' (Maschera password nei file di configurazione) in modo che il file di configurazione possa essere caricato nuovamente su WSA tramite l'opzione 'Load Configuration' (Carica configurazione).
4. Fare clic sul pulsante **Invia**.