

# ユーザ テンプレート

Cisco CallManager Bulk Administration (BAT) ユーザ テンプレートを使用すると、共通のユーザ アトリビュートを定義し、グループを新しいユーザに追加することができます。

次のトピックを使用して、BAT ユーザテンプレートに関する作業を行います。

- BAT ユーザ テンプレートの検索方法 (P.15-2)
- 新しい BAT ユーザ テンプレートの作成 (P.15-4)
- BAT ユーザ テンプレートの変更 (P.15-4)
- BAT ユーザ テンプレートのコピー (P.15-5)
- テンプレートの削除 (P.15-6)
- BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明 (P.15-7)

# BAT ユーザ テンプレートの検索方法

複数のユーザ テンプレートが存在する場合があるので、Cisco CallManager では、特定の検索基準に基づいて特定のユーザ テンプレートを探し出すことができます。テンプレートを見つける手順は、次のとおりです。



ブラウザセッションの作業中、検索 / 一覧表示の検索プリファレンスはクライアントマシンのクッキーに格納されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻った場合、またはブラウザを閉じてから新しいブラウザ ウィンドウを再度開いた場合、検索を変更するまでCisco CallManager 検索プリファレンスが維持されます。

#### 手順

## ステップ1 Bulk Administration > Users > User Template の順に選択します。

Find and List User Templates ウィンドウが表示されます。2 つのドロップダウン リスト ボックスを使用して、テンプレートを検索します。

- **ステップ2** 最初の Find User Templates where ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索基準を選択します。
  - User Template Name
  - Department

2 番目の Find User Template where ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索基準を選択します。

- · begins with
- contains
- · is exactly
- · ends with
- is empty
- · is not empty
- ステップ3 必要に応じて、適切な検索テキストを指定し、Findをクリックします。



ヒント

データベースに登録されているすべてのユーザテンプレートを検索するには、検索テキストを入力せずに Find をクリックします。

検索されたテンプレートのリストが、次の項目別に表示されます。

- User Template
- Department

ステップ4 レコードのリストから、検索基準に一致するユーザテンプレートをクリックします。

選択したユーザテンプレートがウィンドウに表示されます。

## その他の情報

# 新しい BAT ユーザ テンプレートの作成

新しいユーザテンプレートを作成する手順は、次のとおりです。

## 手順

ステップ1 Bulk Administration > Users > User Template の順に選択します。

Find and List User Templates ウィンドウが表示されます。

- **ステップ2** Add New をクリックします。User Template Configuration ウィンドウが表示されます。
- **ステップ3** このグループのユーザに共通するユーザ設定を入力します。詳細については、P.15-7の「BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明」を参照してください。
- ステップ4 Save をクリックします。

ユーザ テンプレートをデータベースに追加すると、トランザクションが完了したことを示すステータスが表示されます。

## その他の情報

詳細については、P.15-9の「関連項目」を参照してください。

# BAT ユーザ テンプレートの変更

既存のユーザテンプレートを表示または修正する手順は、次のとおりです。

## 手順

- **ステップ1** P.15-2 の「BAT ユーザ テンプレートの検索方法」の手順に従って、変更するユーザ テンプレート を検索します。
- **ステップ2** User Template Configuration ウィンドウで、テンプレートの設定値を追加、変更、または削除します。 詳細については、P.15-7 の「表 15-1 BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明」を参照してください。
- ステップ3 設定値を変更した後、Save をクリックしてテンプレートを更新します。

## その他の情報

## BAT ユーザ テンプレートのコピー

変更するフィールドの数が少ない場合は、ユーザ テンプレートのプロパティを新しいユーザ テンプレートにコピーできます。

既存のBAT電話機テンプレートをコピーする手順は、次のとおりです。

#### 手順

- **ステップ1** P.15-2 の「BAT ユーザ テンプレートの検索方法」の手順に従って、コピーするユーザ テンプレートを検索します。
- ステップ2 User Template Configuration ウィンドウで、コピーするテンプレートを確認し、Copy をクリックします。

テンプレートが複製され、コピーが作成されます。このコピーには、元のテンプレートで指定した 値がすべて複写されます。

- ステップ3 必要に応じて、新しいテンプレートのフィールドを更新します。詳細については、P.15-7の「表 15-1 BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明」を参照してください。
- ステップ4 Save をクリックします。

### その他の項目

# テンプレートの削除

BAT テンプレートが不要になった場合は、削除することができます。テンプレートを削除する手順は、次のとおりです。

#### 手順

- **ステップ1** P.15-2 の「BAT ユーザ テンプレートの検索方法」の手順に従って、削除するユーザ テンプレートを検索します。
- **ステップ2** User Template Configuration ウィンドウで、削除するテンプレートを確認し、**Delete** をクリックします。



<u>(注</u>)

Find and List User Templates でユーザ テンプレートを削除することもできます。削除するテンプレートの横のチェックボックスをオンにし、**Delete Selected** をクリックします。

削除操作を確認するように求めるメッセージが表示されます。

**ステップ3 OK** をクリックして、テンプレートを削除します。Find and List User Templates ウィンドウのユーザ テンプレートのリストから、テンプレート名が消去されます。



(注)

特定のユーザ テンプレートを使用するジョブを送信し、そのジョブが実行される前にユーザ テンプレートを削除すると、ジョブも削除されます。この場合、ユーザ テンプレートを再作成し、もう一度ジョブを送信する必要があります。

#### その他の項目

# BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明

表 15-1 では、BAT ユーザ テンプレートを追加する場合に表示されるフィールドすべてについて説明します。関連する手順については、P.15-9の「関連項目」を参照してください。

BAT ユーザインターフェイスでは、アスタリスクが付いているフィールドには値を入力する必要があります。アスタリスクの付いていないフィールドはオプションです。

表 15-1 BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明

フィールド	説明
User Template Name	ユーザ テンプレートの一意の名前を 30 文字以内の英数字で入力 します。
Password	Cisco IP Phone Configuration ウィンドウへのアクセス時にユーザ が使用するパスワードを、20 文字以内で入力します。
	パスワードは、CSV データ ファイルに指定する必要があります。または、ユーザ テンプレートを追加するときに BAT ユーザ インターフェイスを使用して指定する必要があります。ユーザまたはユーザのグループごとに個別のパスワードを適用する場合は、CSV データファイルでパスワード情報を指定してください。すべてのユーザにデフォルトのパスワードを使用する場合は、BAT内でユーザを挿入するときにデフォルトのパスワードを設定します。
Confirm Password	確認のためにパスワードを再入力します。
Default Password to User ID	このチェックボックスをオンにすると、すべてのユーザで、ユーザ ID がデフォルトのパスワードとなります。
PIN	エクステンション モビリティで使用される Personal Identification Number (PIN; 個人識別番号)を 20 桁以内の数値で入力します。 PIN は、CSV データ ファイルに指定する必要があります。または、ユーザ テンプレートを追加するときに BAT ユーザ インターフェイスを使用して入力する必要があります。ユーザまたはユーザのグループごとに個別の PIN を適用する場合は、CSV データ ファイルで PIN を指定します。 すべてのユーザが使用できるデフォルト PIN を使用するには、BAT にユーザを挿入するときにデフォルト PIN を指定します。
Confirm PIN	確認のために PIN を再入力します。
Default PIN to Telephone Number	このチェックボックスをオンにすると、電話番号がデフォルトの PIN となります。
Default Telephone Number to Primary Extension	このチェックボックスをオンにすると、電話番号がプライマリ内線となります。
Default Mail ID to User ID	このチェックボックスをオンにすると、ユーザ ID がデフォルトのメール ID となります。
Manager User ID	電話機ユーザのマネージャのユーザ ID を 30 文字以内で入力します。
Department	電話機ユーザの所属部門番号を30文字以内で入力します。

表 15-1 BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明

フィールド	説明
User Locale	ドロップダウンリストボックスから、このユーザに関連付ける国/地域と言語を選択します。この選択内容によって、言語やフォントを含むロケール属性のどれをこのユーザに適用するか、およびCisco CallManager のユーザ ウィンドウと電話機をどの言語で表示するかが決まります。
Associated PC	このフィールドは、Cisco SoftPhone および Cisco CallManager Attendant Console のユーザに必須のフィールドであり、ユーザが 追加されると表示されます。
Default Profile	デフォルトの Profile ドロップダウン リスト ボックスで、このユーザのデフォルトのプロファイルを選択します。
Presence Group	ドロップダウン リスト ボックスから、電話番号、プレゼンス エンティティのステータスを監視するプレゼンス グループを入力します。
	プレゼンス機能については、『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』を参照してください。
SUBSCRIBE Calling Search Space	Cisco CallManager Administration で設定したすべてのコーリングサーチ スペースが、SUBSCRIBE Calling Search Space ドロップダウンリストボックスに表示されます。
	SUBSCRIBE Calling Search Space は、エンドユーザからのプレゼンス登録要求を Cisco CallManager がルーティングする方法を決定します。特にこの目的のためにコーリング サーチ スペースを設定するには、他のすべてのコーリングサーチ スペースと同様にコーリング サーチ スペースを設定します (Call Routing > Class Control
	> Calling Search Space) o
	コーリング サーチ スペースの設定方法については、 『Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド』を参照して ください。
Digest Credentials	SIP 電話機にダイジェスト認証を設定すると、電話機が Cisco CallManager に SIP 要求を送信するたびに、Cisco CallManager が電話機の身元を確認します。このフィールドに入力されたダイジェスト資格情報は、Phone Configuration ウィンドウでダイジェストユーザを選択したときに、電話機に関連付けられます。
	このフィールドには、英数字の文字列を入力します。
	ダイジェスト認証の詳細については、『Cisco CallManager セキュ リティガイド』を参照してください。
Allow Control of Device from CTI	このチェックボックスをオンにすると、CTI がこのデバイスを制御、監視できます。
	関連付けられた電話番号が共有回線を指定している場合、少なくとも1つの関連付けられたデバイスが、デバイスタイプおよびCTIがサポートするプロトコルの組み合せを指定している限り、チェックボックスをオンにする必要があります。
User Group	ドロップダウン リスト ボックスから、このユーザが属するユーザ グループを選択します。



(注)

BAT 電話機テンプレートの設定を続行するには、P.15-4 の「新しい BAT ユーザ テンプレートの作成」に進みます。

# 関連項目

- BAT ユーザ テンプレートの検索方法 (P.15-2)
- 新しい BAT ユーザ テンプレートの作成 (P.15-4)
- BAT ユーザ テンプレートの変更 (P.15-4)
- BAT ユーザ テンプレートのコピー (P.15-5)
- テンプレートの削除 (P.15-6)
- BAT ユーザ テンプレートのフィールドの説明 (P.15-7)

■ 関連項目