



ユーザ テンプレートの追加、修正、削除

Cisco Unity Connection に追加する各アカウントは、ユーザ テンプレートの設定に基づいています。テンプレートの設定内容は、アカウントの作成時にアカウントに適用されます。Connection には定義済みのテンプレートが用意されており、このテンプレートに変更を加えることができます。また、任意の数の追加テンプレートを作成することもできます。

次の項を参照してください。

- [Cisco Unity Connection のデフォルト テンプレート \(P.7-1\)](#)
- [テンプレートのデフォルトのパスワードセキュリティに関する考慮事項 \(P.7-2\)](#)
- [ユーザ テンプレートの追加 \(P.7-3\)](#)
- [ユーザ テンプレートの修正 \(P.7-5\)](#)
- [ユーザ テンプレートの削除 \(P.7-6\)](#)

Cisco Unity Connection のデフォルト テンプレート

Cisco Unity Connection には、次の定義済みユーザ テンプレートが用意されています。これらを修正することはできますが、削除することはできません。

[ボイスメールユーザのテンプレート (Voice Mail User Template)]	このテンプレートの設定は、ほとんどのユーザに適しています。
[管理者テンプレート (Administrator Template)]	このテンプレートの設定は、Connection を管理するユーザに適しています。このテンプレートに基づいたユーザ アカウントは、ボイスメールボックスを持ちません。 デフォルトでは、テンプレートで [システム管理者 (System Administrator)] 役割を指定します。この役割は最高レベルの権限を持つ管理者役割です。

テンプレートのデフォルトのパスワードセキュリティに関する考慮事項

Connection のエンド ユーザ アカウントと管理者アカウントを作成するためのテンプレートを準備するときは、次の考慮事項に注意してください。

ボイスメールボックス アカウントを持つユーザ

デフォルトのボイスメール パスワードおよび Web アプリケーション パスワードは、作成した各ユーザアカウントに適用されます。これらのパスワードは、インストール時にデフォルトの [ボイスメール ユーザのテンプレート (Voice Mail User Template)] に設定されたデフォルト、またはアカウントの作成時に選択したユーザテンプレートの [パスワードの変更 (Change Password)] ページで作成されたデフォルトのいずれかです。ユーザが Connection カンバセーションおよび Cisco Personal Communications Assistant (PCA) にログオンできるように、これらのパスワードをユーザに付与する必要があります。システムのセキュリティを強化するためには、できるだけ早く両方のパスワードを変更するようにユーザに指示するとともに、パスワードの複雑さを規定するルールを適用することをお勧めします。

ボイスメールボックス アカウントを持たないユーザ

デフォルトの Web アプリケーション パスワードは、作成した各管理者アカウントに適用されます。デフォルトの [管理者テンプレート (Administrator Template)] を使用して新しいアカウントを作成する場合、そのアカウントに関連付けられるデフォルトのパスワードは、ランダムに生成された文字列であることに注意してください。したがって、デフォルトの [管理者テンプレート (Administrator Template)] を使用して新しい管理アカウントを作成する場合は、ランダムに生成された文字列の代わりにそのテンプレートで使用される新しいデフォルトパスワードを事前に入力するか、新しいアカウントを作成するたびにパスワードを変更する必要があります。システムのセキュリティを強化するためには、できるだけ早くパスワードを変更するように管理者に指示するとともに、パスワードの複雑さを規定するルールを適用することをお勧めします。

ユーザテンプレートの追加

ボイスメールボックスを持つユーザはエンドユーザです。ボイスメールボックスを持たないユーザはシステム管理者です。ユーザテンプレートを作成するには、次の該当する手順を実行します。

- エンドユーザ（ボイスメールボックスを持つユーザ）のテンプレートを作成する（P.7-3）
- 管理者（ボイスメールボックスを持たないユーザ）テンプレートを作成する（P.7-3）

エンドユーザ（ボイスメールボックスを持つユーザ）のテンプレートを作成する

-
- ステップ 1** Cisco Unity Connection の管理で [テンプレート (Templates)] を展開し、[ユーザテンプレート (User Templates)] をクリックします。
 - ステップ 2** [ユーザテンプレートの検索 (Search User Templates)] ページで、[新規追加 (Add New)] をクリックします。
 - ステップ 3** [ユーザテンプレートの新規作成 (New User Template)] ページの [ユーザテンプレートタイプ (User Template Type)] フィールドで、[ボイスメールボックスがあるユーザテンプレート (User Template with Voice Mailbox)] をクリックします。
 - ステップ 4** [ベースにするテンプレート (Based on Template)] フィールドで、新しいテンプレートのベースにするテンプレートをクリックします。
 - ステップ 5** エイリアスと表示名を入力します。
 - ステップ 6** [電話システム (Phone System)] フィールドで、適切な電話システムをクリックします。
 - ステップ 7** [保存 (Save)] をクリックします。
 - ステップ 8** [ユーザテンプレートの基本設定の編集 (Edit User Template Basics)] ページで、必要に応じて追加の設定を入力します。
 - ステップ 9** 基本設定の入力を完了した後、[保存 (Save)] をクリックします。
 - ステップ 10** [編集 (Edit)] メニューで、該当するページをクリックして、新規ユーザテンプレートの設定のカスタマイズを続行します。ページの設定を変更した場合は、ページを移動する前に [保存 (Save)] をクリックします。

管理者（ボイスメールボックスを持たないユーザ）テンプレートを作成する

-
- ステップ 1** Cisco Unity Connection の管理で [テンプレート (Templates)] を展開し、[ユーザテンプレート (User Templates)] をクリックします。
 - ステップ 2** [ユーザテンプレートの検索 (Search User Templates)] ページで、[新規追加 (Add New)] をクリックします。
 - ステップ 3** [ユーザテンプレートの新規作成 (New User Template)] ページの [ユーザテンプレートタイプ (User Template Type)] フィールドで、[ボイスメールボックスがないユーザテンプレート (User Template Without Voice Mailbox)] をクリックします。

■ ユーザテンプレートの追加

- ステップ 4** [ベースにするテンプレート (Based on Template)] フィールドで、新しいテンプレートのベースにするテンプレートをクリックします。
- ステップ 5** アカウントのエイリアスを入力します。
- ステップ 6** 必要に応じて追加の情報を入力し、[保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 7** [ユーザテンプレートの基本設定の編集 (Edit User Template Basics)] ページで、必要に応じて追加の情報を入力します。このページで設定を変更した場合は、[保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 8** [編集 (Edit)] メニューの [役割 (Roles)] をクリックします。
- ステップ 9** [役割の編集 (Edit Roles)] ページの [割当済みの役割 (Assigned Roles)] または [使用可能な役割 (Available Roles)] フィールドで役割名をクリックし、上矢印または下矢印をクリックして役割を適切なフィールドに移動します (デフォルトでは、テンプレートから [システム管理者 (System Administrator)] 役割が指定されます。この役割は最高レベルの権限を持つ管理者役割です)。
- ステップ 10** すべての適切な管理者役割を [割当済みの役割 (Assigned Roles)] フィールドに含めた場合、[保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 11** [編集 (Edit)] メニューの [パスワードの設定 (Password Settings)] をクリックします。
- ステップ 12** [パスワードの設定の編集 (Edit Password Settings)] ページで、管理者が Connection の管理にアクセスするときに使用するパスワードの設定を、次のように入力します。
- a. [次回ログイン時に、ユーザによる変更が必要 (User Must Change at Next Login)] チェックボックスがオンであることを確認します。このチェックボックスがオンの場合、管理者は初めてログインしたときにパスワードの変更を求められます。
 - b. [認証規則 (Authentication Rule)] フィールドで、適切なルールをクリックします。
- ステップ 13** [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 14** 同時運用構成の場合は、[ステップ 17](#)に進みます。

スタンドアロン構成の場合は、[編集 (Edit)] メニューの [パスワードの変更 (Change Password)] をクリックします。

**注意**

新しいテンプレートのパスワードを入力するステップ ([ステップ 15](#) および [ステップ 16](#)) は、省略しないでください。パスワードを入力しないと、ランダムに生成された文字列がデフォルトパスワードとして入力されます。その場合、アカウントにログオンできなくなります。別の管理アカウントにログオンし、新しいアカウントのパスワードを変更することで、ランダムに生成された文字列を削除する必要があります。

- ステップ 15** [パスワードの変更 (Change Password)] ページで、[パスワード (Password)] フィールドにパスワードを入力します。パスワードは、パスワードの複雑さに関する次の要件を満たしている必要があります。
- 最低限必要な長さの要件 ([認証規則の編集 (Edit Authentication Rule)] ページの [最小クレデンシャル長 (Minimum Credential Length)] フィールドで設定されたもの)。
 - 大文字、小文字、数字、および記号 (~!@#\$%^*“‘,.;:~?_() [] <> { } +=\|) の各カテゴリから少なくとも 1 文字が使用されている。

- 同じ文字が4回以上連続して繰り返されていない（たとえば、aaaaB1C9は無効）。
- 管理者のエイリアスまたは名前が含まれていない。

ステップ 16 [パスワードの確認 (Confirm Password)] フィールドにパスワードを再入力します。

ステップ 17 [保存 (Save)] をクリックします。

ユーザテンプレートの修正

Connection のアカウントを作成する場合は、利用するテンプレートの設定内容を確認して、内容を変更する必要があるかどうかをあらかじめ確認しておきます。テンプレートの設定を変更しても、既存のユーザアカウントには影響しません。

ユーザテンプレートを修正する

ステップ 1 Cisco Unity Connection の管理で [テンプレート (Templates)] を展開し、[ユーザテンプレート (User Templates)] をクリックします。

ステップ 2 [ユーザテンプレートの検索 (Search User Templates)] ページで、修正するユーザテンプレートのエイリアスをクリックします。



(注) 検索結果テーブルにそのユーザテンプレートが表示されない場合は、ページの上にある検索フィールドに適切なパラメータを設定し、[検索 (Find)] をクリックします。

ステップ 3 [ユーザテンプレートの基本設定 (User Template Basics)] ページで、必要に応じて設定を変更します。

ステップ 4 設定の変更を完了した後、[保存 (Save)] をクリックします。

ステップ 5 [編集 (Edit)] メニューから、使用可能な任意（またはすべて）のページの設定を変更することもできます。ページの設定を変更した場合は、ページを移動する前に[保存 (Save)] をクリックします。

ユーザテンプレートの削除

デフォルトテンプレート（[ボイスメールユーザのテンプレート（Voice Mail User Template）] および [管理者テンプレート（Administrator Template）]）を削除することはできません。

ユーザテンプレートを削除しても、そのテンプレートを使用して作成された既存のユーザアカウントには影響しません。

ユーザテンプレートを削除する

-
- ステップ 1** Cisco Unity Connection の管理で [テンプレート (Templates)] を展開し、[ユーザテンプレート (User Templates)] をクリックします。
- ステップ 2** [ユーザテンプレートの検索 (Search User Templates)] ページで、削除するユーザテンプレートのエイリアスの左にあるチェックボックスをオンにします。



(注) 検索結果テーブルにそのユーザテンプレートが表示されない場合は、ページの上にある検索フィールドに適切なパラメータを設定し、[検索 (Find)] をクリックします。

- ステップ 3** [選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックします。
- ステップ 4** [OK] をクリックします。
-