

AD 에이전트에서 아래로 나열된 DC 상태

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Windows 도메인 컨트롤러와 상호 작용하도록 Active Directory 에이전트 소프트웨어를 구성할 때 발생하는 문제를 식별하고 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서의 정보는 ASA Active Directory 소프트웨어를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

[문제](#)

Windows 도메인의 DC(도메인 컨트롤러)에 AD(Active Directory) 에이전트를 설치하기 위해 `adacfg dc create` 명령을 사용하면 AD 에이전트와 DC 간의 연결 상태가 *down*으로 나열됩니다.

연결 상태를 보려면 `adacfg dc list` 명령을 사용합니다.

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        192.168.1.100 Administrator  -----
down
```

또한 adObserver 로그는 다음 오류를 인쇄합니다.

```
2012 1 23 08:24:23: .\DcMonitor.cpp:373 getDcVersion: DC ConnectServer : dc : 192.168.1.100
: 192.168.1.100 : mirober2.lab : : <hidden> : 800706ba
```

솔루션

DC에 AD 에이전트를 추가할 때 DC의 호스트 이름 또는 FQDN(Fully Qualified Domain Name)이 **-host** 키워드와 함께 사용되는지 확인합니다.

참고: DC IP 주소는 사용할 수 없습니다. IP 주소는 **-host** 키워드에 유효한 값이 아닙니다. 자세한 내용은 [Active Directory 에이전트의 설치 및 설정 가이드](#)의 adacfg dc [생성](#) 섹션을 참조하십시오.

DC가 올바르게 추가되고 AD 에이전트에 표시되는 경우 adacfg **dc list** 명령은 DC의 상태를 *up*으로 표시합니다.

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        dc.cisco.com Administrator  CISCO        up
```

참고: Cisco Bug ID [CSCto66192](#)는 **-host** 키워드에 유효한 값으로 IP 주소를 허용하는 개선 요청으로 열렸습니다.

참고: 현재 DC 호스트 이름을 사용할 때 알려진 문제가 있습니다. 문제가 발생하면 FQDN을 사용한 다음 adacfg **dc list** 명령을 실행하여 DC의 상태를 확인합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)