

Unity Connection AXL 및 LDAP 가져온 사용자

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[사용자 가져오기](#)

[가져온 사용 유형 식별](#)

[AXL 가져온 사용자](#)

[비 AXL 가져온 사용자](#)

[LDAP 가져온 사용자](#)

[비 LDAP 가져온 사용자](#)

[참조](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Unity Connection에서 CLI(command-line interface) 명령을 사용하여 가져온 사용자 유형을 식별하는 방법에 대해 설명합니다.

Unity Connection에서는 Cisco CUCM(Unified Communications Manager) 및 AD(Active Directory)의 두 소스에서 사용자를 가져올 수 있습니다. CUCM에서 가져온 사용자를 AXL(Administrative XML)로 합니다. Active Directory에서 가져온 사용자를 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)로 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Unity Connection
- Cisco Unified Communications Manager
- Microsoft Active Directory

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Unity Connection 릴리스 7.X 이상
- Cisco Unified Communications Manager 릴리스 7.X 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바

이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 규칙](#)을 참조하십시오.

사용자 가져오기

AXL 사용자인 경우 [Cisco Unified Communications Manager 사용자로부터 여러 Cisco Unity Connection 8.x 사용자 계정 생성을 참조하십시오.](#)

LDAP 사용자인 경우 [Cisco Unity Connection 8.x에서 Creating User Accounts from LDAP User Data 또는 Changing LDAP Integration Status for Existing Users](#)를 참조하십시오.

가져온 사용 유형 식별

가져온 사용자 유형을 식별하려면 CLI에 다음 명령을 입력합니다.

AXL 가져온 사용자

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber
where
ccmid is not null
```

비 AXL 가져온 사용자

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber
where
ccmid is null
```

LDAP 가져온 사용자

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldapttype,
ldapccmpkid from
vw_subscriber where ldapccmpkid is not null
```

비 LDAP 가져온 사용자

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldapttype,
ldapccmpkid from
vw_subscriber where ldapccmpkid is null
```

vw_subscriber에는 음성 메일 구독이 있는 모든 사용자가 포함됩니다. 여기에는 사용자 정보 및 관

연 음성 메일 정보가 포함됩니다.포함할 수 있는 몇 가지 유용한 열 이름은 다음과 같습니다.

- 이름
- lastname
- 별칭
- 전자 메일 주소

예:

```
run cuc dbquery unitydirdb select firstname, lastname, alias from vw_subscriber
```

LDAP/Non-LDAP/AXL/Non-AXL 사용자와 같은 사용자 유형별 정보를 얻으려면 이전 섹션에 표시된 대로 예제에 where 절을 포함합니다.

vw_subscriber의 모든 열 목록을 가져오려면 다음을 입력합니다.

```
show cuc dbview schema unitydirdb vw_subscriber
```

참조

ccmidtype

- 0 - CCM 엔드유저(AXL이라고도 함)
- 3 - ldap 사용자
- 4 - 비활성 ldap 사용자예를 들어 ccm 데이터베이스에서 비활성 상태로 표시됨

ldapccmpkid

Ldapccmpkid가 null이 아닌 경우 사용자는 LDAP Integrated입니다.

ldaptype

- 0 - 사용자가 LDAP를 사용할 수 없음
- 1 - ldap 동기화 사용
- 2 - ldap 인증 사용
- 3 - ldap가 활성화되어 있지만 사용자에게 대해 일시적으로 비활성 상태입니다.

관련 정보