

E-mailmelding voor specifiek knooppunt in CUCM Cluster configureren

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Lab Cluster informatie](#)

[Configureren](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om het e-mailbericht voor specifieke knooppunt in het cluster te configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- IP/hostnaam voor Simple Mail Transfer Protocol (MTP)
- Reageerbaarheid van MTP-server
- CUCM Cluster's IP moet in ruil worden toegevoegd

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Microsoft Exchange MTP-server
- Call Manager versie:10.5.2.1590-8

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Lab Cluster informatie

Customer has four nodes in the cluster:

IP Details:

Publisher:

10.106.99.195

Subscriber:

10.106.99.196

10.106.95.201

10.106.95.202

SMTP Server:

10.106.97.200

Configureren

E-mailkennisgeving voor alleen uitgeverij (10.106.99.195) in het cluster is vereist.

Stap 1. Meld u aan bij de knop Cisco Unified Communications Manager (CUCM) en navigeer naar de **OS-beheerder**.

Show ▾ Settings ▾ Security ▾ Software Upgrades ▾ Services ▾ Help ▾

WARNING: No backup device is configured. This is required to recover your system in case of failure.

Cisco Unified Operating System Administration

System version: 10.5.2.15900-8

VMware Installation: 4 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz, disk 1: 100Gbytes, 5120Mbytes RAM, Partitions aligned

Stap 2. Navigeer naar **instellingen > MTP**

Show Settings Security Software Upgrades Services Help

IP
NTP Servers
SMTP
SMTP
Version

Warning icon: **Warning: This page is configured. This is required to recover your system in case of failure.**

Cisco Unified Operating System Administration

System version: 10.5.2.15900-8


VMware Installation: 4 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz, disk 1: 100Gbytes, 5120Mbytes RAM, Partitions aligned

Stap 3. Voeg de IP/Hostname van de MTP-server toe en klik op **Opslaan**.

SMTP Settings

Save

Status

 Status: Ready

SMTP Host

Hostname or IP Address*

Host Status The SMTP server could not be contacted.

Save

Opmerking: Zorg ervoor dat de host Status toont dat "De MTP-server beschikbaar is."

Stap 4. Navigeer naar **Cisco Unified CM**-beheerpagina.

Cisco Unified CM Administration

System version: 10.5.2.15900-8

VMware Installation: 4 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz, disk 1: 100Gbytes, 5120Mbytes RAM, Partitions aligned

Stap 5. Navigeer naar **serviceparameters**.


Controleer of de Primaire Collector een IP/hostname van het Uitgeverij is.

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Service Parameter Configuration Related

Save Set to Default

Status

 Status: Ready

Select Server and Service

Server*

Service*

All parameters apply only to the current server except parameters that are in the cluster-wide group(s).

Cisco AMC Service (Active) Parameters on server 10.106.99.195--CUCM Voice/Video (Active)

Parameter Name	Parameter Value	Suggested Value
Clusterwide Parameters (Parameters that apply to all servers)		
Primary Collector *	<input type="text" value="10.106.99.195"/>	
Failover Collector	<input type="text" value="10.106.99.196"/>	
Data Collection Enabled *	<input type="text" value="True"/>	True
Data Collection Polling Rate *	<input type="text" value="30"/>	30
Server Synchronization Period *	<input type="text" value="60"/>	60
RMI Registry Port Number *	<input type="text" value="1099"/>	
RMI Object Port Number *	<input type="text" value="1090"/>	
AlertMgr Enabled *	<input type="text" value="True"/>	True
Logger Enabled *	<input type="text" value="True"/>	True

Configureer de aangepaste waarschuwing/kennisgeving in RTMT:

Raadpleeg deze link voor informatie over de configuratie:

<https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-configure-the-alerts-and-email-notification-in-rtmt/ta-p/3139725>

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Als de waarschuwing niet voor het specifieke knooppunt werkt, verzamelt u deze logbestanden:

- RIS-gegevensverzamelaars
- AMC Service (wijzig het logniveau om te debug)
- AMC Service-waarschuwingslogboek
- Toepassingsvenster en systeemvernieuwing
- PacketCapture van uitgever