

# 取消本地Intersight裝置的工作流程

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔介紹如何在Intersight或本地Intersight裝置中取消工作流。

## 必要條件

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

### 相關產品

本檔案也適用於視訊軟體即服務(SaaS)

## 背景資訊

有時，諸如裝置註冊、韌體升級等工作流程可能會停滯不前，無法完成任務

## 問題

目前，Intersight沒有直接從GUI終止工作流的方法。最終，工作流會失敗，但顯示失敗可能需要長達6個小時。

## 解決方案


使用REST API取消工作流

步驟1.開啟指向Intersight裝置的連結，格式為：

[https://\[FQDN\]/apidocs/apirefs/api/v1/](https://[FQDN]/apidocs/apirefs/api/v1/)

此連結已隱藏，無法在GUI中找到。


步驟2.在左側面板中選擇「**workflow/WorkflowInfos**」。



**附註：**您可以通過所有「workflow.WorkflowInfo」資源的API清單(通過[intersight](#) API參考)，在Intersight SaaS中取消工[作流程](#)

步驟3.在清單頂端，選擇'**Get:讀取workflow.WorkflowInfo資源**'。

開啟REST客戶端，如果出現提示，請登入。



步驟4.按一下+ Query Parameter獲取查詢行。

