Configurer les dispositions des variables d'appel personnalisées UCCX pour Finesse Desktop et FIPPA

Contenu

Étape 1. Définissez une variable d'appel étendue pour la disposition. Étape 2. Collecter les informations d'appel. Étape 3. Définissez les variables d'appel. Étape 4. Créez une application qui utilise le script. Étape 5. Configurez la disposition Finesse. Vérification Dépannage Informations connexes Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Informations générales Configuration Étape 1. Définissez une variable d'appel étendue pour la disposition. Étape 2. Collecter les informations d'appel. Étape 3. Définissez les variables d'appel. Étape 4. Créez une application qui utilise le script. Vérification Dépannage Informations connexes

Étape 1. Définissez une variable d'appel étendue pour la disposition.

Créez un script CCX avec la fonctionnalité de mise en file d'attente des appels et les étapes **Obtenir les informations de contact d'appel** et **Définir les informations d'appel d'entreprise**. Dans le cadre du processus de création de script, définissez les variables de script.



<u>§</u> <u>×</u>				
Name	Туре	Value	Attributes	
CSQ	String	***	Parameter	
DelayWhileQueued	int	30	Parameter	
QueuePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDQueue		
SRS_TempResou	User	null		
WelcomePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDWelco	Parameter	
calledNumber	String	1989		
callingNumber	String	1313		
dateCallCameIn	Date	D[now]		
timeCallCameIn	Time	T[now]		

Exemple de variables

de script CCX.

Accédez à **Paramètres > Variables d'appel étendues** pour créer des variables de contexte d'appel étendu (ECC). Pour distinguer les mises en page multiples créées dans Finesse, il doit y avoir une variable ECC appelée **user.layout**. La valeur de cette variable est définie avec l'étape **Définir les informations d'appel d'entreprise** et qui définit la disposition des variables d'appel Finesse qui affichera les variables d'appel. Si aucune variable **user.layout** n'existe, la disposition par défaut sera utilisée.

En outre, toute autre variable ECC est spécifiée ici.

Cisco Unified CCX Editor				
File Edit Tools Debug Window Settings Help				
🗋 🗅 😂 🔚 🎒 👗 🗈 💼 🗠 🖂	Options			
🕀 🎍 General	Expanded Call Variables			
🖶 🏨 Trigger				

Expanded Call Variable				
✓ ×				
Name	Туре	Description		
user.exampleECC	Scalar			
user.layout	Scalar			
			Exemp	

e de variables ECC de script CCX.

Attention : Si la variable **user.layout** ECC est configurée en tant que **user.Layout** (lettre majuscule L), la disposition personnalisée dans le bureau Finesse s'affiche sur le bureau de l'agent, mais la disposition du téléphone FIPPA redevient la disposition de variable d'appel par défaut.

Attention : Si la variable **user**.layoutvariable ECC n'est pas configurée, seule la disposition de variable d'appel Finesse par défaut sera utilisée.

Étape 2. Collecter les informations d'appel.

Il est courant de collecter des informations sur l'appel via l'étape **Obtenir les informations de contact de l'appel**. Dans cet exemple, les numéros d'appel et d'appel d'origine sont collectés.

Après avoir placé l'étape **Obtenir les informations de contact d'appel**, cliquez avec le bouton droit sur **Obtenir les informations de contact d'appel** et sélectionnez **Propriétés.**

Définissez les attributs à collecter en mappant l'attribut à une variable.

Call Contact:	Triggering Contact-		
Attributes:	Names	Variables	Set
	Calling Number:	callingNumber	
	Called Number:		Clear
	Arrival Type:		
	Last Redirected Nu		
	Original Called Nu	calledNumber	
	Dialed Number:		

Étape 3. Définissez les variables d'appel.

Définissez les variables dans l'étape **Définir les informations d'appel d'entreprise**. Cliquez avec le bouton droit sur **Définir les informations d'appel d'entreprise** et sélectionnez **Propriétés**.

Les variables d'appel suivantes peuvent être définies :

- Call.CallerEnteredDigits
- Call.PeripheralVariable1 to Call.PeripheralVariable10
- Call.AccountNumber
- Variables ECC (Extended Call Context)

Une variable périphérique ne peut contenir que 40 octets, tandis qu'une variable ECC peut contenir 210 octets. Un caractère ASCII (American Standard Code for Information Interchange) a une longueur d'un octet. En outre, si plus de variables d'appel que celles prédéfinies dans l'onglet **Général** sont nécessaires, utilisez des variables ECC.

Contact.				
Fields:	Values	Names	Tokens	Add.
	"Hello, World"	Call.PeripheralVariable1	All	
	CSQ	Call.PeripheralVariable2	All	Modify
	callingNumber	Call.PeripheralVariable3	All	Delet
	calledNumber	Call.PeripheralVariable4	All	
	T[now] as Short Time	Call.PeripheralVariable5	All	
	D[now] as Short Date	Call.PeripheralVariable6	All	

Note: Call.PeripheralVariableX correspond à la variable « callVariableX » dans la page d'administration de Cisco Finesse, où X est un entier compris entre 1 et 10.

Dans l'onglet Variables d'appel étendues, associez les valeurs aux variables ECC.

	Values	Names	Array Indexes	Tokens	Add	
	"TestLayout"	user.layout	Scalar	All		
	"Example ECC variable text."	user.exampleECC	Scalar	All	Modify	
					Delete	

Étape 4. Créez une application qui utilise le script.

Accédez à la page Cisco Unified CCX Administration > Applications > Script Management et téléchargez le script.

Accédez à la Administration de Cisco Unified CCX page > Applications > Gestion des applications et créer une application qui utilise le script. N'oubliez pas de définir les paramètres de script nécessaires. Dans cet exemple, la file d'attente de service de contact est un paramètre qui doit être saisi manuellement sur la page d'application.

🗐 Update 👕 Delete 🧯	🗿 Cancel 🛛 有 Back t	o Application List		
itatus J Status : Ready				
Unified CM Telephony Trigger: 7898 Add new trigger	Name ID*	Science 0		
Maximum N Sessions* Script*	Maximum Number of Sessions* Script*	4 SCRIPT[SetEnterpriseCallI	nfoWithCustomLayoutv2.aef] ᅌ	Edit
		"ScienceCSQ"		
	WelcomePrompt	ICD\ICDWelcome.wav	Show Prompts	
	Description	Science		
	Enabled Default Script	Yes No System Default -	©	Edit

Exemple d'application CCX avec script.

Note: La configuration complète de l'application, du déclencheur, des groupes de contrôle des appels, des agents, des compétences, d'autres configurations Finesse, FIPPA, etc. n'est pas comprise dans ce document. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux <u>guides d'administration UCCX</u>.

Étape 5. Configurez la disposition Finesse.

Créez une mise en page personnalisée dans la page Finesse en cliquant sur Nouveau.

Spécifiez le nombre de variables et nommez les variables dans les colonnes de gauche et de droite.

Spécifiez les variables transmises à partir du script à afficher sur Finesse. Les listes déroulantes des variables contiennent toutes les options de variable qui peuvent être transmises à Finesse.

Pour spécifier des variables ECC, sélectionnez **Personnalisé...** à partir de l'option de liste déroulante :

Example ECC Variable callVariable3 callVariable4 callVariable5 Add Rov callVariable6 callVariable7 callVariable8 callVariable9 callVariable10 BAAccountNumber BABuddyName BACampaign BACustomerNumber BADialedListID BAResponse BAStatus BATimeZone wrapUpReason queueNumber queueName Custom...

Tous les noms de variable ECC définis par l'utilisateur créés dans un script UCCX doivent commencer par **l'utilisateur**. (lire : user<dot>), de sorte que la configuration de variable ECC Finesse aura toujours **user** comme première partie du nom de variable.

Call Body Right-Hand Column Layout

Custom	/ECC	Variable	Entry
--------	------	----------	-------

user		
	Cancel	Set

L'exemple final configuré.

S Call Variables Layouts	Desktop Layout Phone Book	s Reasons Team Resource	es Workflows
ge Call Variables Lay	outs		
of Call Variables La	outs		
me			Description
stLayout (Default)			Layout used when no other layout matches the user layout Custom/ECC Variable
dit TestLayout			
Name TestLayout	Description		
Call Header Layout			
Agent CSQ	queueName	-	
Call Body Left-Hand Co	lumn Layout		Call Body Right-Hand Column Layout
Evenue Text	asil/arishist		
Example lext	calivariable1		
Agent CSQ	callVariable2	- ×	
Customer Number	callVariable3	- ×	Add Row
Called Number	callVariable4	- ×	
Called Nulliber	callVariable5	- ×	
Time of Call			
Time of Call Date of Call	callVariable6	*I 🗶	
Time of Call Date of Call	callVariable6	<u> </u>	
Time of Call Date of Call	callVariable6	▲ ×	
Time of Call Date of Call Add Row	callVariable6	<u> </u>	
Time of Call Date of Call Add Row	callVariable6	· ×	

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Effectuez un appel de test et validez le bureau Finesse comme vous le souhaitez.



Si FIPPA est utilisé, passez un appel de test et validez l'application téléphonique FIPPA comme vous le souhaitez.

Albert Einstein					
Talking					
► Agent CSQ: ScienceCSQ					
Example Text: Hello, World					
WrapUp NotReady QStats					

Dépannage

Aucune information de dépannage spéciale n'est actuellement disponible pour cette configuration.

Informations connexes

- <u>CSCvb21357</u> ENH : Finesse doit avoir Call.CallerEnteredDigits et Call.AccountNumber
- <u>CSCus04310</u> Échec du flux de travail contextuel du navigateur pour les variables ECC personnalisées.
- <u>CSCvm84933</u> DOC : La longueur maximale des variables de périphérique et ECC n'est pas documentée
- Variables BA sortantes

Support et documentation techniques - Cisco Systems
lass=« lia-message-template-summary-zone »>

Introduction

Ce document décrit comment configurer des dispositions de variables d'appel personnalisées pour Finesse et Finesse IP Phone Agent (FIPPA) pour UCCX.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Unified Contact Center Express (UCCX)
- Finesse

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

• UCCX version 11.0(1) et ultérieure. Les images proviennent de UCCX 11.6(1).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

La plupart de la configuration est effectuée dans le script utilisé pour acheminer l'appel vers l'agent Finesse. Plusieurs dispositions de variable d'appel peuvent être créées dans Finesse à partir de UCCX 11.0. Avant 11.0 (10.0, 10.5 et 10.6), une seule disposition de variable d'appel pouvait être créée dans Finesse. FIPPA a été introduit dans UCCX 11.0.

Configuration

Étape 1. Définissez une variable d'appel étendue pour la disposition.

Créez un script CCX avec la fonctionnalité de mise en file d'attente des appels et les étapes **Obtenir les informations de contact d'appel** et **Définir les informations d'appel d'entreprise**. Dans le cadre du processus de création de script, définissez les variables de script.



Exemple de script CCX.

<u>€</u> ∠ ×			
Name	Туре	Value	Attributes
CSQ	String		Parameter
DelayWhileQueued	int	30	Parameter
QueuePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDQueue	
SRS_TempResou	User	null	
WelcomePrompt	Prompt	SP[ICD\ICDWelco	Parameter
calledNumber	String		
callingNumber	String		
dateCallCameIn	Date	D[now]	
timeCallCameIn	Time	T[now]	

Exemple de variables

de script CCX.

Accédez à **Paramètres > Variables d'appel étendues** pour créer des variables de contexte d'appel étendu (ECC). Pour distinguer les mises en page multiples créées dans Finesse, il doit y avoir une variable ECC appelée **user.layout**. La valeur de cette variable est définie avec l'étape **Définir les informations d'appel d'entreprise** et qui définit la disposition des variables d'appel Finesse qui affichera les variables d'appel. Si aucune variable **user.layout** n'existe, la disposition par défaut sera utilisée.

En outre, toute autre variable ECC est spécifiée ici.

Q Cisco Unified CCX Editor	
File Edit Tools Debug Window	Settings Help
🖹 🗅 🚅 🔛 🎒 👗 🗈 🛍 🗠 🖂	Options
🕀 🍌 General	Expanded Call Variables
🕀 🚇 Trigger	

Variable		x
Туре	Description	
Scalar		
Scalar		
	Variable Type Scalar Scalar	Variable Type Description Scalar Scalar

e de variables ECC de script CCX.

Attention : Si la variable **user.layout** ECC est configurée en tant que **user.Layout** (lettre majuscule L), la disposition personnalisée dans le bureau Finesse s'affiche sur le bureau de l'agent, mais la disposition du téléphone FIPPA redevient la disposition de variable d'appel par défaut.

Attention : Si la variable **user**.layoutvariable ECC n'est pas configurée, seule la disposition de variable d'appel Finesse par défaut sera utilisée.

Étape 2. Collecter les informations d'appel.

Il est courant de collecter des informations sur l'appel via l'étape **Obtenir les informations de contact de l'appel**. Dans cet exemple, les numéros d'appel et d'appel d'origine sont collectés.

Après avoir placé l'étape **Obtenir les informations de contact d'appel**, cliquez avec le bouton droit sur **Obtenir les informations de contact d'appel** et sélectionnez **Propriétés.**

Définissez les attributs à collecter en mappant l'attribut à une variable.

Call Contact:	Triggering Contact-		
Attributes:	Names	Variables	Set
	Calling Number:	callingNumber	
	Called Number:		Clear
	Arrival Type:		
	Last Redirected Nu		
	Original Called Nu	calledNumber	
	Dialed Number:		

Étape 3. Définissez les variables d'appel.

Définissez les variables dans l'étape **Définir les informations d'appel d'entreprise**. Cliquez avec le bouton droit sur **Définir les informations d'appel d'entreprise** et sélectionnez **Propriétés**.

Les variables d'appel suivantes peuvent être définies :

- Call.CallerEnteredDigits
- Call.PeripheralVariable1 to Call.PeripheralVariable10
- Call.AccountNumber
- Variables ECC (Extended Call Context)

Une variable périphérique ne peut contenir que 40 octets, tandis qu'une variable ECC peut contenir 210 octets. Un caractère ASCII (American Standard Code for Information Interchange) a une longueur d'un octet. En outre, si plus de variables d'appel que celles prédéfinies dans l'onglet **Général** sont nécessaires, utilisez des variables ECC.

Contact.				
Fields:	Values	Names	Tokens	Add.
	"Hello, World"	Call.PeripheralVariable1	All	
	CSQ	Call.PeripheralVariable2	All	Modity
	callingNumber	Call.PeripheralVariable3	All	Delet
	calledNumber	Call.PeripheralVariable4	All	
	T[now] as Short Time	Call.PeripheralVariable5	All	
	D[now] as Short Date	Call.PeripheralVariable6	All	

Note: Call.PeripheralVariableX correspond à la variable « callVariableX » dans la page d'administration de Cisco Finesse, où X est un entier compris entre 1 et 10.

Dans l'onglet Variables d'appel étendues, associez les valeurs aux variables ECC.

General Expand	ed Call Variables				
ECC Variables:	Values	Names	Array Indexes	Tokens	Add
	"TestLayout"	user.layout	Scalar	All	
	"Example ECC variable text."	user.exampleECC	Scalar	All	Modify
					Delete

Étape 4. Créez une application qui utilise le script.

Accédez à la page **Cisco Unified CCX Administration > Applications > Script Management** et téléchargez le script.

Accédez à la Administration de Cisco Unified CCX page > Applications > Gestion des applications et créer une application qui utilise le script. N'oubliez pas de définir les paramètres de script nécessaires. Dans cet exemple, la file d'attente de service de contact est un paramètre qui doit être saisi manuellement sur la page d'application.

🚽 Update 🏾 🕤 Delete 🛛 🏹	Cancel 🔶 Back t	o Application List			
Status					
Unified CM Telephony Trigger:	Name	Science			
<u>7898</u>	ID*	0			
Add new trigger	Maximum Number of	4			
	Sessions*		6-14/4h O		
	Script				Edit
	CSQ	"ScienceCSQ"			
		30			
	DelayWhileQueued WelcomePrompt	ICD\ICDWelcome.wav	Show Prompts	a∯€	
	Description	Science			
	Enabled	• Yes No			
	Default Script	- System Default -		\$	Edit

Exemple d'application CCX avec script.

Note: La configuration complète de l'application, du déclencheur, des groupes de contrôle des appels, des agents, des compétences, d'autres configurations Finesse, FIPPA, etc. n'est pas comprise dans ce document. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux <u>guides d'administration UCCX</u>.

Custom/ECC Variable Entry		×
user		
	Cancel	Set

L'exemple final configuré.

Cisco Finess	e Administra	ation				Sign Out
Settings Call Variables Layouts	Desktop Layout	Phone Books	Reasons	Team Resources	Workflows	
Manage Call Variables Lay	outs		_			
List of Call Variables La	youts					_
Name Default Lavout (Default)					Description	
TestLayout					Layout used when no other layout matches the user layout custom/ECC variable	
Edit TestLayout Name TestLayout Call Header Layout Agent CSQ	queueName	Description				
Call Body Left-Hand C	olumn Layout				Call Body Right-Hand Column Layout	
Example Text	coll\/orioble1	-1	•			
Agent CSO	callVariable?		Ç			
Customer Number	callVariable3	•	Ŷ.		Add Row	
Called Number	callVariable4	•	×			
Time of Call	callVariable5	-	×			
Date of Call	callVariable6	•	×			
Add Row Save Cancel						

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Effectuez un appel de test et validez le bureau Finesse comme vous le souhaitez.



Si FIPPA est utilisé, passez un appel de test et validez l'application téléphonique FIPPA comme vous le souhaitez.

Albert Einstein						
Talking						
► Agent CSQ: ScienceCSQ						
Example Text: Hello, World	•					
WrapUp NotReady QStats						

Dépannage

Aucune information de dépannage spéciale n'est actuellement disponible pour cette configuration.

Informations connexes

- <u>CSCvb21357</u> ENH : Finesse doit avoir Call.CallerEnteredDigits et Call.AccountNumber
- <u>CSCus04310</u> Échec du flux de travail contextuel du navigateur pour les variables ECC personnalisées.
- <u>CSCvm84933</u> DOC : La longueur maximale des variables de périphérique et ECC n'est pas documentée
- Variables BA sortantes

Support et documentation techniques - Cisco Systems