ACS 4.2 TACACS と Prime Infrastructure 統合の 設定例

内容

概要 <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>設定</u> <u>PI に TACACS サーバとして ACS を追加</u> <u>PI での AAA モードの設定</u> <u>PI からのユーザ ロール属性の取得</u> <u>ACS 4.2 の設定</u> <u>確認</u> トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Prime Infrastructure(PI)アプリケーションでの Terminal Access Controller Access Control System(TACACS+)の

認証および認可について、設定例を示して説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- アクセス コントロール サーバ (ACS) でクライアントとして PI を定義します。
- ACS と PI で IP アドレスおよび同一の共有秘密キーを定義します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

• ACS バージョン 4.2

• Prime Infrastructure リリース 3.0

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

設定

PIに TACACS サーバとして ACS を追加

次の手順を実行して、ACS を TACACS サーバとして追加します。

ステップ1: 管理 > [ユーザ (Users)] > ユーザ、ロール、AAA PIで

ステップ2:左側のサイドバーメニューから[TACACS+ Servers]を選択し、[Add TACACS+ servers]の下にある[Go]をクリックします。ページが図のように表示されます。

e viluilu Prime Infrastructure			
🔒 🛛 Administration / Users / Users, Roles & AAA 🔺			
AAA Mode Settings	Add TACACS+ Server		
Active Sessions	O [★] IP Address		
Change Password	○* DNS Name		
Local Password Policy	* Port	49	
RADIUS Servers	Shared Secret Format	ASCII	
SSO Server Settings	* Shared Secret	•	
SSO Servers	* Confirm Shared Secret		
TACACS+ Servers	* Retransmit Timeout	5 (secs)	
User Groups	* Retries		
Users	Authentication Type		
	Local Interface IP	10.100.00.130	
	Save Cancel		

手順 3: ACS サーバの IP アドレスを追加します。

手順4:ACS サーバに設定されている TACACS+ 共有秘密を入力します。

ステップ 5: [Confirm Shared Secret] テキストボックスに共有秘密を再度入力します。

ステップ6:デフォルト設定のフィールドの他のままにします。

ステップ 7 : [Submit] をクリックします。

PI での AAA モードの設定

認証、許可、アカウンティング(AAA)モードを選択するには、次の手順を実行します。

ステップ1: [Administration] > [AAA] に移動します。

手順 2: 左側のサイドバー メニューから [AAA Mode] を選択すると、次のようなページが表示さ

れます。

e viluulu Prime Infrastructure					
🔒 Administration / Users / Users, Roles & AAA 🔺					
AAA Mode Settings	AAA Mode Settings				
Active Sessions	AAA Mode 🕜				
Change Password	Enable fallback to Local	ONLY on no server respons			
Local Password Policy					
RADIUS Servers	Save				
SSO Server Settings					
SSO Servers					
TACACS+ Servers					
User Groups					
Users					

手順3: [TACACS+]を選択します。

ステップ4:管理者がACSサーバに到達できない場合にローカルデータベースを使用する場合は、[Enable **Fallback to Local]チェックボックスをオンにします。**これは推奨設定です。

PI からのユーザ ロール属性の取得

ステップ 1 : [Administration] **> [AAA] > [User Groups]** の順に移動します。次の例は、管理者の認 証を示します。リストで [Admin] **グループ名を探し、右側の [Task List] オプションをクリックし** ます(下記の図を参照)。

😑 🖞 Prime Infrastruct	ure		Q ▼ Application Search	ڬ 38 root - ROOT-DOMAIN 🔅			
Administration / Users / U	Administration / Users / Users, Roles & AAA \star						
AAA Mode Settings	User Groups						
Active Sessions	Group Name	Members	Audit Trail	View Task			
Change Password	Admin	virtual		Task List			
Local Password Policy	Config Managers			Task List			
RADIUS Servers	Lobby Ambassador			Task List			
SSO Sonior Sottings	Monitor Lite			Task List			
SSO Server Settings	NBI Credential			Task List			
SSO Servers	NBI Read			Task List			
TACACS+ Servers	NBI Write		8	Task List			
User Groups	North Bound API			Task List			
Users	Root	root	8	Task List			
	Super Users			Task List			
	System Monitoring	virtual		Task List			

[Task List] オプションをクリックすると、次のようなウィンドウが表示されます。

ACACS+ Custom Attributes		RADIUS Custom Attributes		
		If the size of the RADIUS attributes on your AAA server is more than 409 retrieve the associated TASKS	6 b	ytes, Please copy ONLY rol
role0=Admin		NCS:role0=Admin		
task0=View Alerts and Events		NCS:task0=View Alerts and Events		
task1=Run Job		NCS:task1=Run Job		
task2=Device Reports		NCS:task2=Device Reports		
task3=Alarm Stat Panel Access		NCS:task3=Alarm Stat Panel Access		
task4=RADIUS Servers		NCS:task4=RADIUS Servers		
task5=Raw NetFlow Reports		NCS:task5=Raw NetFlow Reports		
task6=Credential Profile Delete Access		NCS:task6=Credential Profile Delete Access		
task7=Compliance Audit Fix Access		NCS:task7=Compliance Audit Fix Access		
task8=Network Summary Reports		NCS:task8=Network Summary Reports		
task9=Discovery View Privilege		NCS:task9=Discovery View Privilege		
task10=Configure ACS View Servers		NCS:task10=Configure ACS View Servers		
task11=Run Reports List		NCS:task11=Run Reports List		
task12=View CAS Notifications Only		NCS:task12=View CAS Notifications Only		
task13=Administration Menu Access		NCS:task13=Administration Menu Access		
task14=Monitor Clients		NCS:task14=Monitor Clients		
task15=Configure Guest Users		NCS:task15=Configure Guest Users		
task16=Monitor Media Streams		NCS:task16=Monitor Media Streams		
task17=Configure Lightweight Access Point		NCS:task17=Configure Lightweight Access Point		
Templates		Templates		
task18=Monitor Chokepoints		NCS:task18=Monitor Chokepoints		
task19=Maps Read Write		NCS:task19=Maps Read Write		
task20=Administrative privileges under Manage an	d	NCS:task20=Administrative privileges under Manage		

手順2:これらの属性をコピーしてメモ帳ファイルに保存します。

ステップ3:カスタム仮想ドメイン属性をACSサーバに追加する必要がある場合があります。カ スタム仮想ドメイン属性は、同じ [Task List] ページの下部から利用できます。

1 Virtual Domain custom attributes are mandatory. To add custom attributes related to Virtual Domains, please click here.

手順4:仮想ドメイン属性ページに移動するための [click here] オプションをクリックすると、次ようなページが表示されます。

TACACS+ Custom Attributes	RADIUS Custom Attributes
virtual-domain0=ROOT-DOMAIN virtual-domain1=test1	NCS:virtual-domain0=ROOT-DOMAIN NCS:virtual-domain1=test1

ACS 4.2 の設定

ステップ 1 : [ACS Admin GUI] にログインして、[Interface Configuration] > [TACACS+] **に移動し** ます。

手順 2: Prime 用の新しいサービスを作成します。この例では、NCS というサービス名が設定されています(下記の図を参照)。



手順 3:ステップ 2 で作成したメモ帳から、すべての属性をユーザまたはグループの設定に追加 します。仮想ドメイン属性が追加されたことを確認します。

NCS HTTP

Custom attributes



手順4:[OK]をクリックします。

確認

作成した新しいユーザ名で Prime にログインして、Admin ロールを持っていることを確認します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

/opt/CSCOlumos/logs ディレクトリで Prime の root CLI を使用して、usermgmt.log を検査します。エラー メッセージがないことを確認します。

2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - [[TacacsLoginModule] user entered username: 138527] 2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - [[TacacsLoginModule] Primary server=172.18.70.243:49] 2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - Thread Id : [835], Entering Method : [login], Class : [com.cisco.xmp.jaas.tacacs.TacacsLoginClient]. 2016-05-12 15:24:18,517 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - Thread Id : [835], Entering Method : [login], Class : [com.cisco.xmp.jaas.tacacs.SecondaryTacacsLoginClient]. 2016-05-12 15:24:18,518 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [prepare to ping TACACS+ server (> 0):/172.18.70.243 (-1)]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [Tacacs: Num of ACS is 3]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [Tacacs:activeACSIndex is 0]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] INFO usermgmt - [Tacacs:connectTacacs()] : [Tacacs: Unable to connect to Server 2: /172.18.70.243 Reason: Connection refused]. 2016-05-12 15:24:18,619 [http-bio-443-exec-10] DEBUG usermgmt - [[Thu May 12 15:24:18 EST 2016] [TacacsLoginModule] exception in client.login(primaryServer, primaryPort, seconda..: com.cisco.xmp.jaas.XmpAuthenticationServerException: Server Not Reachable: Connection refused] この例はエラー メッセージのサンプルを示しています。エラー メッセージは、ファイアウォール や中間デバイス等により接続を拒否された場合など、さまざまな原因によって発生します。