与Cisco Prime IPAM集成的扩展示例

目录

简介 <u>开始使用前</u> 要求 使用的组件 <u>规则</u> 安装 配置 设置Cisco Prime Network Registrar IPAM全局变量 添加分机:获取CPNR IP 添加分机:返回CPNR IP 相关信息

<u>简介</u>

本文档提供了将Cisco Prime Network Registrar[™] IPAM集成为外部IP地址管理系统的示例扩展,该 系统适用于在Cisco云智能自动化中标识为"*外部*"类型的网络。

<u>开始使用前</u>

要求

注意:本文档包含编程示例。所有示例代码都由思科提供,作为扩展的基础。这些例子并未在所有 条件下得到彻底的检验。在生产环境中使用之前,应适当复制和修改示例代码。

尝试进行此配置之前,请确保满足以下要求:

- Cisco Process Orchestrator的有效登录凭据,具有编辑进程的权限
- Cisco Process Orchestrator使用的Cisco Prime Network Registrar IPAM软件的有效登录凭据

<u>使用的组件</u>

本文档中的信息基于下列硬件和软件版本:

- •思科云智能自动化3.1.1(任意版本)
- 思科Process Orchestrator 2.3.5
- Cisco Prime Network Registrar IPAM 8.0或更高版本

有关文档规则的详细信息,请参阅 <u>Cisco 技术提示规则</u>。

<u>安装</u>

- 1. 在Cisco Process Orchestrator服务器上,创建Web目标。
- 2. 在基本URL字段中输入http://<*Cisco Prime Network Registrar IPAM Server*>:8080/incws/services。
- 3. 选择新的运行时用户,并使用登录Cisco Prime Network Registrar的凭证创建新的运行时用户
- 4. 导入思科云扩展智能自动化示例分路器。

配置

要配置本文档中描述的功能,请完成本节中的步骤:

- 1. <u>设置Cisco Prime Network Registrar IPAM全局变量</u>
- 2. <u>添加Cisco Prime Network Registrar IPAM扩展:获取CPNR IP</u>
- 3. 添加Cisco Prime Network Registrar IPAM扩展:返回CPNR IP

<u>设置Cisco Prime Network Registrar IPAM全局变量</u>

设置为Cisco Prime Network Registrar IPAM定义的以下全局变量:

• Cisco Prime IPAM目标名称

注意:将此变量的值设置为为Cisco Prime Network Registrar IPAM创建的Web目标的显示名称。

添加分机:获取CPNR IP

2

- 1. 复制进程**扩展:获取CPNR IP。**建议重命名本地重要内容。
- 2. 编辑"获取IP地址">>"用户定义"工作流。
- 3. 添加分机的副本:将CPNR IP进程获取到工作流程。
- 4. 在"输入"选项卡上,添加下表中列出的值:此映像提供了配置示例

Properties - Extension: Get CPNR IP (Start Process)	×
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	
domain:	
[Process.Target.Properties.Cloud.Service.Server.General.Domain]	7
VLAN Instance:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance]	7
VLAN Instance DNS Server:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance DNS Server]	7
VLAN Insance Gateway:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Gateway]	1
VLAN Instance Netmask:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Netmask]	7
deviceType:	
Server	7
hostname:	
Process. Target. Properties. Cloud. Service. Server. General. Name]. [Process. Target. Properties. Clc	1
Container:	
	1

5. 将"设置**多个变量"**活动添加到工作流。

:

6. 在"变量"选项卡上,添加下表中列出的值:此映像提供了配置示例

Properties - Set Multiple Variables (Set Multiple Variables)		
General Va	ariables Knowledge Base Result Handlers	
Variables to	o set:	
Variable:	[Process.Variables.Output.IP Address]	
New valu	ie: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Address]	
Variable:	[Denses Mariables Onter & Calamaria	
v anabic.	[Process, variables, Output, Gateway]	1
New valu	e: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Gateway]	
Variable:	[Process Variables Output Netmask]	
New Valu	Je: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Netmask]	
Variable:	[Process.Variables.Output.DNS Server]	
New valu	JP: Duferfelleur, Eutensien: Cet CPNP JP JP DNC Ceruer]	
Holl Ide	I <u>worknow, Extension, der CENN IF.IF DNS Server</u>	<u>#1</u>
Variable:	[Process.Variables.Output.VLAN Object Reference]	
New valu	e: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.VLAN Object Reference]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Service Item Record Name]	
New valu	ie: [Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Address Record Name]	

Get IP Address >> User Defined



7. 完成此过程后,工作流程应如下图所示:

8. 保存进程并退出。

<u>添加分机:返回CPNR IP</u>

- 1. 复制进程**扩展:返回CPNR IP。**建议重命名本地重要内容。
- 2. 编辑Return IP Address >> User Defined工作流。
- 3. 添加分机的**副本:将CPNR IP进程**返回至工作流
- 4. 在"输入"选项卡上,添加下表中列出的值:此映像提供了配置示例。

Properties - Extension: Return CPNR IP (Start Process)	► ×
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	
IP Address:	
[Process.Variables.Input.IP Address]	
VLAN Instance:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance]	
Container:	
Device Type:	
Server	

Return IP Address >> User Defined



5. 完成此过程后,工作流程应如下图所示: 6. 保存进程并退出。

<u>相关信息</u>

• <u>技术支持和文档 - Cisco Systems</u>