

Gebruik de Secure Endpoint Mac/Linux CLI

Inhoud

[Inleiding](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Cisco Secure Endpoint voor Mac/Linux-CLI](#)

[Naar de CLI navigeren](#)

[Beschikbare CLI-opdrachten](#)

[CLI-opdrachtgebruik](#)

[Aanvullende informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de opdrachten van de Command Line Interface (CLI) die beschikbaar zijn voor gebruik met de Secure Endpoint-connector op Linux en MacOS.

Achtergrondinformatie

De CLI-opdrachten zijn beschikbaar voor gebruik door alle gebruikers op een systeem. Sommige opdrachten zijn afhankelijk van beleidsconfiguratie en/of root-machtigingen. De opdrachten die hiervan afhangen, worden in dit artikel openbaar gemaakt.

Cisco Secure Endpoint voor Mac/Linux-CLI

Naar de CLI navigeren

De Secure Endpoint CLI is beschikbaar wanneer de Secure Endpoint-connector is geïnstalleerd en op het systeem actief is:

- Open het Terminalvenster op Mac/Linux.
- Voer de CLI met deze paden uit:
 - op Linux: `/opt/cisco/amp/bin/ampcli`
 - op Mac: `/opt/cisco/amp/ampcli`
- Wanneer de CLI wordt gestart, wordt dit bericht weergegeven:

```
ampcli - Cisco Secure Endpoint Connector Command Line Interface  
Interactive mode
```

```
Enter 'q' or Ctrl+c to Exit
```

```
[logger] Set minimum reported log level to notice  
Trying to connect...  
Connected.  
ampcli>
```

Beschikbare CLI-opdrachten

OPMERKING: alle beschikbare CLI-opdrachten kunnen ook direct vanaf de opdrachtregel worden uitgevoerd, bijvoorbeeld `opt/cisco/amp/bin/ampcli help` of `opt/cisco/amp/ampcli help` werkt hetzelfde als wanneer u de CLI en `runhelp` start.

- Voor een volledige lijst met CLI-opdrachten kan de gebruiker `help` uitvoeren:

```
ampcli> help
  about          About Cisco Secure Endpoint connector
  bp             Show and sync behavioral protection signatures
                * See 'bp help' for more.
  clamav        Show and sync ClamAV definitions
                * See 'clamav help' for more.
  definitions    Show virus definitions
  defupdate     Update virus definitions
  exclusions    List custom exclusions
  history       Show event history
                * See 'history help' for more.
  notify        Toggle notifications
  policy        Show policy
  quarantine    List/restore quarantined file(s)
                * See 'quarantine help' for more.
  quit (or q)   Quit ampcli interactive mode
  scan          Initiate/pause/stop a scan
                * See 'scan help' for more.
  status        Get ampd daemon status
                * See 'status help' for more.
  sync          Sync policy
  verbose       Toggle verbose mode
```

- De opdrachten `aftasten`, `historie`, `quarantaine`, `clamav`, en neem extra parameters op, die worden beschreven als de gebruiker de opdracht samen met assistentie:

```
ampcli> scan help
Supported scan parameters:
  flash      Perform a flash scan
  full       Perform a full scan
  custom     Perform a custom scan on a file or directory (recursive)
            e.g. '...> scan custom file_or_directory_to_scan'
  pause      Pause a running scan
  resume     Resume a paused scan
  cancel     Cancel a running scan
  list       List scheduled scans
```

```
ampcli> history help
Supported history parameters:
  list       List history
            * Listing starts at page 1. Each time 'list' is run we move to
              the next page. Specify a page number to jump directly to
              that page.
  pagesize   Set history page size (max: 12)
            * e.g. 'ampcli> history pagesize 10'
```

```
ampcli> quarantine help
Supported quarantine parameters:
list      List currently quarantined files
          * Listing starts at page 1. Each time 'list' is run we move to
            the next page. Specify a page number to jump directly to
            that page.
restore   Restore file by quarantine id
          e.g. '...> quarantine restore
```

' run 'quarantine list' first to find

in listing

```
ampcli> clamav help
Supported clamav parameters:
status    Display engine and definition information
sync      Synchronizes ClamAV definitions
```

```
ampcli> bp help
Supported bp parameters:
status    Display engine and definition information
sync      Synchronizes BP signatures
```

OPMERKING: Gebruik de helpparameter om de ondersteunde inputparameters voor een bepaald commando te leveren, met uitzondering van de `status help`. Wanneer hulp wordt uitgegeven met de status CLI opdracht, het toont een lijst van alle ondersteunde connector staten, met een korte beschrijving en mogelijke redenen voor elke status. De status van de huidige connector wordt in de tabel ****** aangegeven.

CLI-opdrachtgebruik

- About - geeft informatie, zoals versie en GUID van de connector.

```
ampcli> about
Cisco Secure Endpoint Connector v1.16.0.123
Copyright (c) 2013-2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
```

This product incorporates open source software; refer to /opt/cisco/amp/doc/acknowledgement.txt for details.

[22b608b3-b20e-4bd3-8b53-def824acce8a]

- bloeddruk(*Deze optie is alleen beschikbaar voor Linux-connectorversies 1.2.0 en hoger (niet op Mac)*)
 - status - weergave Behavioral Protection engine en definitie informatie
 - Als Behavioral Protection niet is ingeschakeld, wordt er geen extra motor- of handtekeningsinformatie verstrekt:

```
ampcli> bp status
Behavioral Protection is not enabled
```

- Als Behavioral Protection is ingeschakeld, worden de informatie over de motor, de modus en de handtekening weergegeven:

```
ampcli> bp status
APDE Engine Version:          3.1.0.0
BP Mode:                      Protect
BP Signature Serial Number:   8071
BP Signature Last Loaded:     2023-05-02 05:44:09 PM
```

- sync - synchroniseer de handtekeningen voor gedragsbescherming

- clamav
 - status - weergave clamav motor en definitie informatie

```
ampcli> clamav status
Definition Version:          ClamAV(bytecode.cvd: 334, daily.cvd: 26893, main.cvd: 62)
Definitions Published:      bytecode.cvd: 22 Feb 2023 16-33 -0500
                             daily.cvd: 01 May 2023 03-22 -0400
                             main.cvd: 16 Sep 2021 08-32 -0400
Definitions Last Updated:  2023-05-01 04:01:55 PM
```

- sync - de clamav-handtekeningen synchroniseren

- defupdate - een verzoek naar de Cloud te sturen om Virus Definitions bij te werken.
- uitsluitingen - de huidige uitsluitingen voor de connector tonen:
 - Deze instelling moet ook zijn ingeschakeld in het aansluitbeleid zodat uitsluitingen kunnen worden weergegeven.

```
ampcli> exclusions
Exclusions:
```

Path /home
Path /mnt/hgfs
Regular Expression /var/log/.*\..log

- historie
 - geschiedenislijst - geef een lijst van de geschiedenis van connectoractiviteit (scans, quarantaine, etc.)
 - history pagesize <numeric_value> - stelt de pagina-grootte in voor de geschiedenisweergave (max. 12)

```
ampcli> history pagesize 12  
Page size set to 12
```

- isoleren (*Deze optie is alleen beschikbaar voor Mac-connectorversies 1.21.0 en hoger (niet voor Linux)*)
 - stop <token> - stop de isolatiesessie voor endpoints met het token dat wordt gebruikt om de isolatiesessie te starten
- meldingen via een schakelaar in de CLI aan/uit.
 - Deze instelling moet ook zijn ingeschakeld in het aansluitbeleid.
 - Op Mac heeft dit geen invloed op meldingen in de UI.

```
ampcli> notify  
Notifications set to on
```

```
ampcli> notify  
Notifications set to off
```

- beleid - toont het huidige beleid voor de connector:

```
ampcli> policy  
Quarantine Behavior:  
  Quarantine malicious files.  
Protection:  
  Monitor program install.  
  Monitor program start.  
  Passive on-execute mode.  
Proxy: NONE  
Notifications: Do not display cloud notifications.  
Policy: Audit Policy for Cisco Secure Endpoint (#5755)  
Last Updated: 2020-01-08 04:49 PM  
Definition Version: ClamAV(bytecode.cvd: 331, daily.cvd: 25721, main.cvd: 59)  
Definitions Last Updated: 2020-01-08 05:09 PM
```

Voor Mac-connector versies 1.16.0 en nieuwer en voor Linux-connector versies 1.17.0 en nieuwer, omvat het beleid de beleidsstatus voor Orbital:

Orbital: Enabled

Er zijn twee waarden voor de Orbital policy setting:

1. Ingeschakeld: Orbital is mogelijk gemaakt via beleid.
2. Gehandicapten: Orbitaal is gehandicapt via beleid.

Voor Mac-connector versies 1.21.0 en nieuwer (niet op Linux) bevat het beleid de beleidsstatus voor Endpoint Isolation:

Isolation: Enabled

Er zijn twee waarden voor de instelling van het isolatiebeleid:

1. Ingeschakeld: Endpoint Isolation is mogelijk via beleid.
 2. Uitgeschakeld: Endpoint Isolation is uitgeschakeld via beleid.
- houding - toon schakelaarhouding in formaat JSON
 - postuur prettyprint - print postuur met mooie print JSON formaat

```
ampcli> posture
```

```
{"running": true, "connected": true, "connector_version": "1.19.1.1419", "agent_uuid": "e03ecde8-1aee-40
```

- quarantaine(*Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met basisrechten.*)
 - quarantainelijst - een lijst van de in quarantaine geplaatste goederen op het systeem.
 - quarantaine herstellen <quarantaine_id> - herstel een quarantaine bestand via de quarantaine-id, die kan worden gevonden via de quarantaine-listcommando.
- opgeven (of q) - Sluit de Secure Endpoint Mac/Linux-connector CLI af.
- aftasten
 - scan flitser - voer een flitsscan van het systeem uit.
 - scan volledig - voer een volledige scan van het systeem uit.
 - scannen, aangepast <pad_to_scan> - een opgegeven bestand of map scannen.
 - scanpauze - onderbreek de huidige scans.
 - scanonderbreking - hervat alle momenteel gepauzeerde scans.
 - scannen annuleren - alle momenteel actieve scans te annuleren.
 - scanlijst - een lijst van alle geplande scans die op het systeem moeten worden uitgevoerd.
- status - geeft de huidige status van de connector op het systeem aan.
 - status help- toon een tabel van alle connector statussen, de huidige connector status, met beschrijvingen van elke status status, en redenen voor een bepaalde staat.

```

ampcli> status
Status:      Connected
Mode:       Normal
Scan:       Ready for scan
Last Scan:   2020-01-22 03:57 PM
Policy:      Audit Policy for Cisco Secure Endpoint (#5755)
Command-line: Enabled
Faults:     None

```

Als een eindpunt aanwezige fouten heeft, toont het veld Faults het aantal aanwezige fouten voor elk prioriteitsniveau (Critical/Major/Minor). Vanaf connector versie 1.12.3 toont de CLI een Fout-ID™s Dit veld geeft de foutcodes weer voor elke fout die op het eindpunt is veroorzaakt. De CLI outputbegeleiding met betrekking tot elke fout die op het eindpunt aanwezig is.

Bijvoorbeeld:

```

Faults:      1 Critical, 1 Major
Fault IDs:    1, 3
ID 1 - Critical: The system extensions failed to load. Approve the system extensions in Security
ID 3 - Major: Full Disk Access not granted. Grant access to the ampd daemon executable in Security

```

```

ampcli> status help

```

Status	Description	Reason(s)
Initializing...	Program starting/loading.	--
Provisioning...	Endpoint identity enrollment/subscription.	--
Provisioning failed, retrying	Endpoint identity enrollment/subscription failed. Connector will retry.	Cannot reach AMP services. Missing SSL certificates.
Registering...	Registering endpoint identity.	--
Registration failed, retrying	Endpoint identity registration failed. Connector will retry.	Cannot reach AMP services. Missing SSL certificates.
Connecting...	Registering with disposition service.	--
Connection failed, retrying	Registration with disposition service failed. Connector will retry.	Cannot reach AMP services. Missing SSL certificates.
** Connected	Enrollment and registration succeeded. Connected to AMP services. Connector is operating normally.	--
Disabled	Connector is not operational.	AMP subscription is invalid or has expired.
Disconnected,	Lost connection to the disposition	Network connection to the

```

| retrying          | service after an initial      | disposition service has been
|                   | connection was established.   | interrupted.
|                   | Connector will attempt to     |
|                   | reconnect.                    |
|                   |                               |
| Offline (the      | The local network has been    | Cable disconnected.
| network is down) | disconnected.                  | The network interface is
|                   | disabled.                     |
|                   |                               |
=====

```

** indicates the current status of the Connector

Voor Mac-connector versies 1.16.0 en nieuwer en voor Linux-connector versies 1.17.0 en nieuwer, omvat de status de huidige status van Orbital op de computer:

Orbital: Enabled (Running)

Er zijn drie waarden voor de status van de orbitaal:

1. Ingeschakeld (actief): geeft aan dat het huidige beleid Orbital heeft ingeschakeld en dat de Orbital-service momenteel op de computer wordt uitgevoerd.
2. Ingeschakeld (niet actief): geeft aan dat het huidige beleid Orbital ingeschakeld heeft, maar dat de Orbital-service momenteel niet op de computer actief is.
3. Uitgeschakeld: geeft aan dat het huidige beleid Orbital niet heeft ingeschakeld.

Voor Mac-connector versies 1.21.0 en nieuwer (niet op Linux) omvat de status de huidige status van Endpoint Isolation op de computer:

Isolation: Isolated

Er zijn drie waarden voor de status van de orbitaal:

1. Geïsoleerd: geeft aan dat het huidige beleid Endpoint Isolation heeft ingeschakeld en dat de computer is geïsoleerd van het netwerk.
2. Niet geïsoleerd: geeft aan dat het huidige beleid Endpoint Isolation heeft ingeschakeld en dat de computer niet is geïsoleerd.
3. Uitgeschakeld in beleid: geeft aan dat het huidige beleid de eindpuntisolatie niet heeft ingeschakeld.
 - synchroniseren - synchroniseer de connector met de Cloud om te zorgen voor het nieuwste beleid.
 - breedvoerig - de omgekeerde logbestanden voor de CLI in- en uitschakelen.

```

ampcli> verbose
Verbose mode set to on

```

```
ampcli> verbose  
Verbose mode set to off
```

Aanvullende informatie

[Technische ondersteuning en documentatie â€™ Cisco Systems](#)

[Cisco Secure Endpoint - gebruikershandleiding](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.