

Configureer FMC met Verkeerbaar om FTD-interface IP bij te werken

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configureren](#)

[Netwerkdiagram](#)

[Configuratie](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven om Firepower Management Center (FMC) te automatiseren om de Firepower Threat Defence (FTD) interface IP met Ansible te configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- anabel
- Ubuntu server
- Cisco Firepower Management Center (FMC) virtueel
- Cisco Firepower Threat Defence (FTD) virtueel

In de context van deze laboratoriumsituatie wordt Ansible ingezet op Ubuntu.

Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat Ansible met succes wordt geïnstalleerd op elk platform dat wordt ondersteund door Ansible voor het uitvoeren van de Ansible commando's waarnaar in dit artikel wordt verwezen.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Ubuntu server 22.04
- Ansible 2.10.8
- Python 3.10
- Cisco Firepower Threat Defense Virtual 7.4.1
- Cisco Firepower Management Center Virtual 7.4.1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.


Achtergrondinformatie

Ansible is een zeer veelzijdig hulpmiddel, dat significante doeltreffendheid in het beheer van netwerkapparaten aantoon. Er kunnen tal van methodologieën worden gebruikt om geautomatiseerde taken uit te voeren met Ansible. De in dit artikel gebruikte methode dient als referentie voor testdoeleinden.

In dit voorbeeld, worden het interfaceip adres, masker en interfacenaam bijgewerkt aan FTD na het uitvoeren van het playbookvoorbeeld met succes.

Configureren

Netwerkdagram



Configuraties

Omdat Cisco voorbeeldscripts of door de klant geschreven scripts niet ondersteunt, hebben we enkele voorbeelden die u kunt testen afhankelijk van uw behoeften.

Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de voorafgaande verificatie naar behoren is uitgevoerd.

- Een omkeerbare server beschikt over internetverbinding.
- Een omkeerbare server kan met succes communiceren met de FMC GUI-poort (de standaardpoort voor FMC GUI is 443).
- Het FTD is geregistreerd bij het VCC.

Stap 1. Maak verbinding met de CLI van de Ansible server via SSH of console.

Stap 2. Voer de opdracht `ansible-galaxy collection install cisco.fmcansible` uit om de Ansible Collection van FMC op uw Ansible Server te installeren.

<#root>

```
cisco@inserthostname-here:~$  
ansible-galaxy collection install cisco.fmcansible
```

Stap 3. Start de opdracht `mkdir /home/cisco/fmc_ansible` om een nieuwe map te maken voor het opslaan van de bijbehorende bestanden. In dit voorbeeld is de home directory `/home/cisco/`, de nieuwe mapnaam is `fmc_ansible`.

<#root>

```
cisco@inserthostname-here:~$  
mkdir /home/cisco/fmc_ansible
```

Stap 4. Navigeer naar de map `/home/cisco/fmc_ansible`, maak een voorraadbestand. In dit voorbeeld, de inventaris bestandsnaam is `inventaris.ini`.

<#root>

```
cisco@inserthostname-here:~$  
cd /home/cisco/fmc_ansible/  
cisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$  
ls
```

inventory.ini

U kunt deze inhoud dupliveren en plakken voor gebruik, door de **gemarkeerde** secties te veranderen met de nauwkeurige parameters.

```
<#root>
```

```
[fmc]
```

```
10.0.5.11
```

```
[fmc:vars]
ansible_user=
```

```
cisco
```

```
ansible_password=
```

```
cisco
```

```
ansible_httpapi_port=443
ansible_httpapi_use_ssl=True
ansible_httpapi_validate_certs=False
network_type=HOST
ansible_network_os=cisco.fmcansible.fmc
```

Stap 5. Navigeer naar de map **/home/cisco/fmc_ansible**, maak een variabele bestand. In dit voorbeeld is de variabele bestandsnaam fmc-figure-interface-vars.yml.

```
<#root>
```

```
cisco@inserthostname-here:~$
```

```
cd /home/cisco/fmc_ansible/
```

```
ccisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$
```

```
ls
```

```
fmc-configure-interface-vars.yml
```

```
inventory.ini
```

U kunt deze inhoud dupliveren en plakken voor gebruik, door de **gemarkeerde** delen met de nauwkeurige parameters te wijzigen.

```
<#root>
```

```

user: domain: 'Global' onboard: acp_name: 'TEMPACP' device_name: ftd1: 'FTDA' ftd_data: outside_name: 'outside
' inside_name: '
inside
' dmz_name: '
DMZ
' outside_ip: '
10.1.1.1
' inside_ip: '
10.1.2.1
' dmz_ip: '
10.1.3.1
' mask24: '
255.255.255.0
'

```

Stap 6.Navigeer naar de map **/home/cisco/fmc_ansible**, maak een afspeelboekbestand. In dit voorbeeld is de bestandsnaam van het afspeelboek fmc-fig-interface-playbook.yaml.

```

<#root>
cisco@inserthostname-here:~$ cd /home/cisco/fmc_ansible/
ccisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ls
fmc-configure-interface-playbook.yaml
fmc-configure-interface-vars.yml inventory.ini

```

U kunt deze inhoud dupliveren en plakken voor gebruik, door de **gemarkeerde** secties te veranderen met de nauwkeurige parameters.

```
<#root>
```

```

--- - name: Update FTD Interface IP Address hosts: fmc connection: httpapi tasks: - name: Task01 - Get User Domain cisco.fmcansible.fmc_configure
user.domain
}]" register_as: domain - name: Task02 - Get Devices cisco.fmcansible.fmc_configuration: operation: ge

```

```
device_name.ftd1

}]" register_as: device_list - name: Task03 - Get Physical Interfaces cisco.fmcansible.fmc_configuration

ftd_data.outside_name

}]" ipv4: static: address: "{{ Outside_ip | default(
ftd_data.outside_ip

) }}" netmask: "{{ Outside_netmask | default(
ftd_data.mask24

) }}" MTU: 1500 enabled: True mode: NONE type: physicalinterface name:
GigabitEthernet0/0

path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' containerUUID: '{{ device_list[0].id }}' objectId: '{{

ftd_data.inside_name

}]" ipv4: static: address: "{{ Inside_ip | default(
ftd_data.inside_ip

) }}" netmask: "{{ Inside_netmask | default(
ftd_data.mask24

) }}" MTU: 1500 enabled: True mode: NONE type: physicalinterface name:
GigabitEthernet0/1

path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' containerUUID: '{{ device_list[0].id }}' objectId: '{{

ftd_data.dmz_name

}]" ipv4: static: address: "{{ DMZ_ip | default(
ftd_data.dmz_ip

) }}" netmask: "{{ DMZ_netmask | default(
ftd_data.mask24

) }}" MTU: 1500 enabled: True mode: NONE type: physicalinterface name:
GigabitEthernet0/2

path_params: domainUUID: '{{ domain[0].uuid }}' containerUUID: '{{ device_list[0].id }}' objectId: '{{
```



Opmerking: de namen die in dit voorbeeldafspeelboek worden gemarkleerd, dienen als variabelen. De corresponderende waarden voor deze variabelen blijven in het variabele bestand bewaard.

Stap 7. Navigeer naar de map **/home/cisco/fmc_ansible**, voer de opdracht ansible-playbook -i <inventory_name>.ini <playbook_name>.yaml -e@<playbook_vars>.yml" uit om de taak ansible af te spelen.

In dit voorbeeld is de opdracht ansible-playbook -i inventory.ini fmc-configure-interface-playbook.yaml -e@"fmc-configure-interface-vars.yml"

<#root>

cisco@inserhostname-here:~\$

```

cd /home/cisco/fmc_ansible/

cisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ls
fmc-configure-interface-playbook.yaml fmc-configure-interface-vars.yml inventory.ini

cisco@inserthostname-here:~/fmc_ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini fmc-configure-interface-playbook.yaml -e@"fmc-configure-interface-vars"

PLAY [Update FTD Interface IP Address] ****
TASK [Gathering Facts] ****
ok: [10.0.5.11]

TASK [Task01 - Get User Domain] ****
ok: [10.0.5.11]

TASK [Task02 - Get Devices] ****
ok: [10.0.5.11]

TASK [Task03 - Get Physical Interfaces] ****
ok: [10.0.5.11]

TASK [Task04 - Setup Outside Interface with static IP] ****
changed: [10.0.5.11]

TASK [Task05 - Setup Inside Interface with static IP] ****
changed: [10.0.5.11]

TASK [Task06 - Setup DMZ Interface with static] ****
changed: [10.0.5.11]

TASK [Task07 - Get Deployable Devices] ****
ok: [10.0.5.11]

TASK [Task08 - Start Deployment] ****
changed: [10.0.5.11]

TASK [Wait for Deployment Complete] ****
ok: [10.0.5.11]

TASK [Task09 - Poll Deployment Status Until Deployment Successful] ****
ok: [10.0.5.11]

TASK [Task10 - Stop The Playbook If The Deployment Failed] ****
skipping: [10.0.5.11]

PLAY RECAP ****
10.0.5.11 : ok=11 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=1 rescued=0 ignored=0

```

Verifiieren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Verbind met de CLI van de FTD via SSH of console en voer de opdrachten show interface ip brief en show running-config interface GigabitEthernet 0/X uit.

De interfacenaam, IP-adres en het masker zijn met succes geconfigureerd.

<#root>

```
> show interface ip brief  
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
```

```
GigabitEthernet0/0 10.1.1.1
```

```
YES manual
```

```
up up
```

```
GigabitEthernet0/1 10.1.2.1
```

```
YES manual
```

```
up up
```

```
GigabitEthernet0/2 10.1.3.1
```

```
YES manual
```

```
up up
```

>

```
show running-config interface GigabitEthernet 0/0
```

```
!  
interface GigabitEthernet0/0  
nameif
```

```
outside
```

```
cts manual  
propagate sgt preserve-untag  
policy static sgt disabled trusted  
security-level 0
```

```
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

>

```
show running-config interface GigabitEthernet 0/1
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet0/1
nameif

Inside

cts manual
propagate sgt preserve-untag
policy static sgt disabled trusted
security-level 0

ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
```

>

```
show running-config interface GigabitEthernet 0/2
```

```
!
interface GigabitEthernet0/2
nameif
```

DMZ

```
cts manual
propagate sgt preserve-untag
policy static sgt disabled trusted
security-level 0
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
```

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Om meer logboeken van ansible playbook te zien, kunt u ansible playbook uitvoeren met -vv

```
cisco@inserhostname-here:~/fmc_ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini fmc-configure-interface-playbook.yaml -e@"fmc-configure-interface-vars.yaml"
```

Gerelateerde informatie

[Cisco Devnet FMC Ansible](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.