# Fehlerbehebung bei Zombie/nicht mehr funktionierenden Prozessen in UC-Servern

## Inhalt

**Einführung** 

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Zombies mithilfe der UCOS Admin-CLI überprüfen

Fehlerbehebung/manuelles Löschen der Zombies

Den entsprechenden Service neu starten

Server neu starten

Übergeordneter Prozess beenden

Überprüfung

# **Einführung**

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie mit Zombie-Prozessen arbeiten können, die auf CUCM-, IMnP- und anderen Cisco UC-Produkten angezeigt werden, wenn Sie mit der Admin-CLI angemeldet sind.

# Voraussetzungen

## Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse der Verwendung der Admin-CLI der UC-Server zu verfügen:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- Cisco Unified Instant Messaging and Presence Server (IMnP)
- Cisco Unity Connection Server (CUC)

## Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

# Hintergrundinformationen

Die Unified Communications-Server basieren im Wesentlichen auf Linux-Betriebssystemen. Wenn ein Prozess unter Linux stirbt, wird er nicht sofort aus dem Speicher entfernt, sein Prozessdeskriptor (PID) bleibt im Speicher, der nur eine winzige Menge an Arbeitsspeicher benötigt. Dieser Prozess wird zu einem nicht mehr funktionierenden Prozess, und das übergeordnete Element des Prozesses wird darüber informiert, dass sein untergeordneter Prozess beendet wurde. Der übergeordnete Prozess soll dann den Exit-Status des Dead-Prozesses lesen und ihn vollständig aus dem Speicher entfernen. Sobald dies mit dem Systemaufruf wait() erfolgt ist, wird der Zombie-Prozess aus der Prozesstabelle entfernt. Dies wird als Wiederaufnahme des Zombie-Prozesses bezeichnet. Dies geschieht in der Regel sehr schnell, sodass Sie keine Zombie-Prozesse mehr auf Ihrem System sehen.

Manchmal führen die übergeordneten Prozesse jedoch keinen Aufruf des Signals wait() durch, und der untergeordnete Prozess bleibt im Speicher, bis er bereinigt wird. Mit anderen Worten, ein Zombie-Prozess ist ein Prozess, dessen Ausführung abgeschlossen ist, aber noch immer einen Eintrag in der Prozesstabelle hat, da der übergeordnete Prozess den Exit-Status des untergeordneten Prozesses noch lesen muss.

# Zombies mithilfe der UCOS Admin-CLI überprüfen

Über die CLI kann das Vorhandensein von Zombies mit dem Befehl **show process load** überprüft werden.

```
admin:snow process load
admin:show process load
top - 08:43:47 up 48 days, 4:20, 1 user, load average: 9.86, 6.17, 4.17
Tasks: 879 total, 1 running, 861 sleeping, 0 stopped, 17 zombie
Cpu(s): 40.9%us, 10.2%sy, 0.4%ni, 48.1%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 8062228k total, 7888104k used, 174124k free, 78128k buffers
Swap: 4095996k total, 2891264k used, 1204732k free, 2368392k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
```

# Fehlerbehebung/manuelles Löschen der Zombies

Abgesehen von dem winzigen Speicher, der zur Speicherung der PID wie oben erwähnt verwendet wird, verwenden Zombie-Prozesse keine Systemressourcen, aber sie behalten ihre Prozess-ID bei. In UC-Servern ist der Speicher für das System groß, sodass die Möglichkeit, dass das System aufgrund von Zombies keine PIDs für andere Prozesse mehr ausführt, sehr gering ist.

Die Zombies können also im System verbleiben, wo sie beim **nächsten Systemneustart** automatisch gelöscht werden.

Wenn jedoch eine Anforderung besteht, die Zombies im System zu löschen, können Sie eine bestimmte Aktionslinie befolgen

## Den entsprechenden Service neu starten

Es ist erforderlich, den betreffenden Prozess und damit den Dienst zu ermitteln, der den

untergeordneten Prozess leckt.

1. In der CLI-Ausgabe können Sie die Ausgabe der **Prozessliste anzeigen** und **Prozesslistendetails anzeigen**.

```
3476 admin:show process list detail
3477 PID ARGS
3478 PID PPID USER COMMAND

3765 admin:show process list
3766 PID ARGS
3767 PID COMMAND
```

- 2. Kopieren Sie die Ausgaben in einen Texteditor und suchen Sie die Datei nach dem Text 'Defunkt'.
- 3. Notieren Sie sich die Prozess-IDs (pid) und die Parent Process IDs (ppid) für diese nicht mehr funktionierenden Prozesse.
- 4. Verfolgen Sie die PID im Dokument, um den zugehörigen Prozess zu finden.

#### Beispiel 1

CUCM: Wenn ich die Datei nach dem Text 'defunkt' durchsuche, sehe ich, dass es eine PID 22908 gibt, die deaktiviert ist.

```
664 22908 29815 513 iprod defunct> 0.0
```

Die PID für diese PID lautet 29815. Zur Verfolgung von 29815 im Dokument, sehe ich, dass der Prozess mit dem AMC-Service verbunden ist.

```
3664: 22908 29815 513 iprod <defunct> 0.0 0.0 1231 0 0 0 Sun
3740: 29815 29812 513 amc 0.8 1.5 6877007 102 125112 83187
3955: 29815 | \_/usr/local/cm/bin/amc/usr/local/cm/conf/amc/amcCfg.xml
```

Lösung - Starten Sie **AMC (Alert Manager und Collector Service)** auf diesem Knoten neu löscht die Zombie.

#### Beispiel 2

CUCM: Wenn die Datei für den Text **deaktiviert** wird, sehe ich, dass es eine PID 10025 gibt, die deaktiviert ist.

Die PID für diese PID lautet 26732. Bei Verfolgung 26732 im Dokument sehen Sie, dass der Prozess mit dem Trace Collection Service verknüpft ist.

```
Line 201: 10025 26732 root sudo <defunct> 0.0 0.0 1099 0 0 0 Mon Jan 11 10:(
Line 273: 26732 1 513 tracecollection 0.0 2.0 8669698 34069 163696 821564 Thu Oct 8 16:
Line 578: 26732 /usr/local/cm/bin/tracecollectionservice /usr/local/cm/conf/tracecollectionCfg.xml
```

Lösung: Starten Sie den **Trace Collection Service** auf diesem Knoten neu, um den Zombie zu löschen.

#### Beispiel 3

CUCM: Wenn die Datei für den Text **deaktiviert** wird, sehen Sie, dass die PID 23959 deaktiviert ist

```
Line 252: 23959 26764 513 du <defunct> 0.0 0.0 3725
```

Die PID für diese PID lautet 26764. Bei Verfolgung 26764 im Dokument sehe ich, dass der Prozess mit dem CDR Repository Service (cdrrep) in Zusammenhang steht.

```
Line 249: 23959 26764 513 du <defunct> 0.0 0.0 3725 1 0

Line 276: 26764 1 513 cdrrep 0.2 1.0 9631438 15471 80840 53688

Line 581: 26764 /usr/local/cm/bin/cdrrep /usr/local/cm/conf/cdrrep/cdrrepCfg.xml
```

Lösung - Starten Sie den CDR Repository Service löschen Sie diesen Zombie.

#### Beispiel 4

CUC: Wenn die Datei für den Text **deaktiviert** wird, sehen Sie, dass drei PIDs 325, 370, 387 deaktiviert sind.

```
: 325 7827 265 sftp < defunct> 0.0 0.0 940
: 370 7827 265 sftp < defunct> 0.0 0.0 943
: 387 7827 265 sftp < defunct> 0.0 0.0 943
```

Die PID für alle PIDs ist 7827. Wenn Sie die 7827 im Dokument verfolgen, sehen Sie, dass der Prozess mit dem Verbindungsdatei-Syncer-Dienst verknüpft ist.

```
415: 7827 /opt/cisco/connection/bin/CuFileSync
1509: 325 7827 265 sftp <defunct> 0.0 0.0
1511: 370 7827 265 sftp <defunct> 0.0 0.0
1513: 387 7827 265 sftp <defunct> 0.0 0.0
```

Lösung - Starten Sie den Dienst Verbindungsdatei-Syncer neu, um die Zombies zu löschen.

#### Beispiel 5

IMnP: Wenn die Datei für den Text deaktiviert wird, sehen Sie, dass die PID 1806 deaktiviert ist.

```
1806 1775 sftpuser ssh <defunct> 0.0
```

Die PID für diese PID lautet 1775. Unter Verfolgung 1775 im Dokument sehen Sie, dass der Prozess eine SFTP-Verbindung mit einem anderen IMnP-Knoten im gleichen Cluster ist.

```
      287: 1775 sftp sftpuser@imnpsub.emea.lab

      511: 1775 1 sftpuser sftp 0.0 0.0 944

      512: 1806 1775 sftpuser ssh <defunct> 0.0 0.0 1
```

Lösung - Im IMnP werden möglicherweise SFTP-eigene Defunkt-SSH-Prozesse angezeigt. Sie wurden als kosmetisch erachtet und können durch einen **Neustart des Servers** entfernt werden.

#### Server neu starten

Ein Neustart des betroffenen Servers löscht alle veralteten Einträge in der Prozesstabelle und löscht somit die Zombies im System.

## Übergeordneter Prozess beenden

Unter Linux kannst du Zombie-Prozesse nicht wie normale Prozesse mit dem SIGKILL-Signal abgetötet werden - Zombie-Prozesse sind bereits tot. Sie können den übergeordneten Prozess jedoch beenden. In diesem Szenario wird der folgende Befehl verwendet:

#### kill -9 <ppid>

Wenden Sie sich für diese Problemumgehung an das TAC. Sorgen Sie beim Abtöten des übergeordneten Prozesses für Sorgfalt, um sicherzustellen, dass kein kritischer Service plötzlich ausfällt.

# Überprüfung

Nachdem die Zombies gelöscht wurden, verwenden Sie denselben Befehl **show process load**, um die Zombie-Anzahl zu überprüfen.

```
[admin:show process load
top - 22:53:32 up 14 days, 8:33, 1 user, load average: 0.26, 0.10, 0.02
Tasks: 256 total, 1 running, 255 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.8%us, 1.2%sy, 0.0%ni, 96.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3925428k total, 3801924k used, 123504k free, 258168k buffers
```