

# Comment partager des licences traditionnelles SEG (IronPort) avec plusieurs périphériques

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Partage de licences traditionnelles SEG \(IronPort\) avec plusieurs périphériques](#)

[Dépannage](#)

[Étapes suivantes](#)

## Introduction

L'article décrit le processus de partage d'une licence de démonstration traditionnelle pour la passerelle de messagerie de sécurité (SEG) précédemment connue sous le nom d'IronPort.

## Conditions préalables


Avant de commencer, assurez-vous de disposer des données suivantes :

- [Compte Cisco.com actif](#) **Attention** : ce processus doit être effectué par un utilisateur disposant du compte Cisco.com sur lequel la clé d'activation du produit d'origine (PAK) a été enregistrée. Si cette personne n'est plus dans votre société, ouvrez un dossier dans [Support Case Manager \(SCM\)](#) pour obtenir de l'aide.
- [Numéro de série \(SN\) d'un appareil physique ou numéro de licence virtuelle \(VLN\) d'un appareil virtuel](#)

## Partage de licences traditionnelles SEG (IronPort) avec plusieurs périphériques


Étape 1 :

Aller à [Cisco Software Central](#) et connectez-vous avec votre compte Cisco.com.



## Étape 2 :

Dans la section **Licences traditionnelles**, cliquez sur **Access LRP**.




## Étape 3 :

Dans l'onglet **Licence**, dans la liste déroulante **Déplacer les licences**, passez sur **Partager les licences**, puis sélectionnez **Obtenir le code d'activation**.

**Résultat de l'étape :** Le système affiche la boîte de dialogue **Processus de licence de partage**.


**Note:** Si le système affiche la boîte de dialogue d'alerte **Bienvenue dans le portail d'enregistrement des licences**, vous pouvez sélectionner **Ne plus afficher ce message** pour l'empêcher d'être à nouveau affiché.



#### Étape 4 :

Dans la boîte de dialogue **Processus de licence de partage**, dans la liste déroulante **Produit**, sélectionnez l'un des produits SEG (IronPort). Pour les besoins de cet article, **les bundles logiciels IronPort** sont sélectionnés.

**Résultat de l'étape :** Le système affiche les champs qui s'appliquent au produit SEG (IronPort) sélectionné.




#### Étape 5 :

Entrez le numéro de série source et cible ou l'identificateur de périphérique virtuel dans les champs respectifs, puis sélectionnez la case d'option **Physique** ou **Virtuel** selon le type de votre appareil. Dans le champ **Envoyer à**, saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur qui recevra le

nouveau code d'activation. Cliquez sur **Code demande**.

**Résultat de l'étape** : Le système affiche la boîte de dialogue **Confirmation du code d'activation de licence partagée**. Vous devez également recevoir l'e-mail **Device Registration** avec le code d'activation dans un délai d'une heure à compter de la demande du code.


**Note**: Si vous devez partager la licence avec d'autres appliances SEG (IronPort), vous devez répéter ce processus pour chaque appliance supplémentaire.



**Étape 6** :

Dans l'onglet **Licence**, dans la liste déroulante **Déplacer les licences**, passez sur **Partager les licences**, puis sélectionnez **Utiliser le code d'activation**.


**Résultat de l'étape** : Le système affiche la boîte de dialogue **Processus de licence de partage**.



## Étape 7 :

Dans la boîte de dialogue **Partager le processus de licence**, dans l'onglet **Spécifier le code d'activation**, saisissez le code d'activation dans l'e-mail **Device Registration**. Cliquez sur **Next** (Suivant).


**Résultat de l'étape** : Le système affiche l'onglet **Sélectionner les options de référence**.



## Étape 8 :

Dans l'onglet **Sélectionner les options de référence**, activez la case à cocher en regard de la **référence produit** qui doit être intégrée à l'appareil de destination, puis cliquez sur **Suivant**.

**Résultat de l'étape** : Le système affiche l'onglet **Vérifier**.




## Étape 9 :

Dans l'onglet **Vérifier**, dans la section **Informations sur le destinataire et le propriétaire**, saisissez votre adresse e-mail et votre nom d'utilisateur. Consultez la section **Demande de licence**, puis cliquez sur **Obtenir une licence**.

**Résultat de l'étape** : Le système affiche la boîte de dialogue **License Request Status** qui confirme la réussite de la transaction de licence. Vous devez recevoir la clé de licence du produit Cisco dans votre e-mail avec la licence partagée dans le fichier compressé joint.

**Attention** : Puisque l'e-mail est envoyé à partir de [do-not-reply@cisco.com](mailto:do-not-reply@cisco.com), vérifiez votre dossier de courrier indésirable.



Security Products & Licenses - Registration of SEG at Cisco

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Monday, April 14, 2008 10:08 AM  
**To:** Security Products & Licenses - Registration of SEG at Cisco  
**Subject:** Your New Product License Key  
**Attachments:** [redacted]

\*\*\* IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL \*\*\*

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the registration process for Cisco Systems product license keys. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person in your organization that is working with these products.

This email has the following attachments, which contains license keys/files and license installation instructions -

[redacted] This attachment has the [S&S Agreement](#), [Terms and Conditions](#), license key(s) and license installation help text.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème lors du partage de licences SEG (IronPort), ouvrez un dossier dans [Support Case Manager \(SCM\)](#).

## Étapes suivantes

Une fois que vous avez reçu un fichier de clé de licence, reportez-vous au guide de configuration du produit pour obtenir des instructions et des instructions sur l'installation de la licence.