

CUAC - Matrice de compatibilité CUCM

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions de nom](#)

[Comment utiliser la matrice](#)

[Compatibilité CUAC avec CUCM version 4.3 à version 7.0](#)

[Compatibilité CUAC avec CUCM version 7.1 à version 8.0\(3\)](#)

[Compatibilité CUAC avec CUCM version 8.5 à version 9.1\(2\)](#)

[Compatibilité avancée CUAC avec CUCM](#)

Introduction

Ce document décrit la compatibilité entre les différentes versions de Cisco Unified Attendant Console (CUAC) (Business, Department, Enterprise, Premium et Advanced) avec Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Il ne fournit pas d'informations concernant l'installation. Reportez-vous aux Notes de version et au Guide d'installation pour en savoir plus sur toutes les exigences avant l'installation du serveur.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître CUCM et CUAC.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Conventions de nom

- CUCM - Cisco Unified Communications Manager
- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC - Cisco Unified Department Attendant Console
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
- CUPAC - Cisco Unified Premium Attendant Console
- CUACA - Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

Comment utiliser la matrice

Recherchez la version CUCM sur l'axe des X dans le tableau. Vérifiez l'axe Y pour la version CUAC compatible. Dans les tableaux X signifie pris en charge.

Compatibilité CUAC avec CUCM version 4.3 à version 7.0

CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM »>							
			4.3	5.1	6,0	6.1	6.1.2	6.1.3	7,0	
2.0.0.11			X	X	X	X	X			X
2.0.1.14			X	X	X	X	X			X
	3.0.0.2				X	X	X			X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X	
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X	
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X	
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X	
8.0.0.5	8.0.0.5									X
8.0.3.9	8.0.3.9									X
8.5.1.5	8.5.1.5									
8.6.1.9	8.6.1.9									
8.6.2.11	8.6.2.11									
8.6.2.20	8.6.2.20									
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10								
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20								
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10								
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20								

Remarques : Cisco Unified Department Attendant Console a été interrompu après la version 9.1.1.20. Après la version 9.1.1.20, les éditions Business, Enterprise et Premium ont été remplacées par CUACA.

Compatibilité CUAC avec CUCM version 7.1 à version 8.0(3)

CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM »>									
			7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8,0	8.0(2)	8.0(3)			
2.0.0.11												
2.0.1.14			X									
	3.0.0.2											
	3.0.1.4		X									
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X							
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X							
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X							
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X			X				
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X		X	X				
8.5.1.5	8.5.1.5						X	X	X			
8.6.1.9	8.6.1.9						X	X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11						X	X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20						X	X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10						X	X		X	
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20						X	X		X	
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10					X	X	X		X	

9.1.1.20 9.1.1.20 9.1.1.20 X X X X

Remarques : Cisco Unified Department Attendant Console a été interrompu après la version 9.1.1.20. Après la version 9.1.1.20, les éditions Business, Enterprise et Premium ont été remplacées par CUACA.

Compatibilité CUAC avec CUCM version 8.5 à version 9.1(2)

		CUCM »>					
CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAC	8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)
2.0.0.11							
2.0.1.14							
	3.0.0.2						
	3.0.1.4						
3.1.1.5	3.1.1.5						
3.1.1.8	3.1.1.8						
3.1.1.10	3.1.1.10						
8.0.0.5	8.0.0.5						
8.0.3.9	8.0.3.9						
8.5.1.5	8.5.1.5		X				
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X		
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	X	X	
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X

Remarques : Cisco Unified Department Attendant Console a été interrompu après la version 9.1.1.20. Après la version 9.1.1.20, les éditions Business, Enterprise et Premium ont été remplacées par CUACA.

Compatibilité avancée CUAC avec CUCM

		CUCM »>							
CUACA	7.1 (5)*	8,X	9,X	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11,5,x	12.0.1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X				
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X		
11.0.1			X	X	X	X	X	X	
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X
12.0.2					X**	X**	X**	X***	X

* Le TSP 32 bits est pris en charge partout, mais le 64 bits n'est pris en charge que dans certaines versions de CUCM. Pour plus d'informations, consultez le guide CUAC-Advance Administration and Installation.

** Pris en charge uniquement sur OS Windows 2012 (R2) - 64 bits

*** La version CUCM doit être 11.5 (1.13032-4) ou ultérieure.

Remarques : Le client avancé de Microsoft Windows 10 pour Cisco Unified Attendant Console est pris en charge sur CUAC 11.0.1 et versions ultérieures.