

Panoramica delle modalità Push e Pull in SLP

Sommario

Solo per uso esterno da parte del cliente/partner: queste istruzioni sono fornite per aiutare i clienti/partner a eseguire autonomamente le seguenti azioni per risolvere il problema. Se il cliente o il partner incontra dei problemi seguendo le istruzioni, chiedere di aprire una richiesta di assistenza in relazione alle licenze (<https://www.cisco.com/go/scm>) per risolvere il problema. NON eseguire queste operazioni da solo se si è una risorsa Cisco interna al di fuori del team di supporto alle licenze.

D: Cos'è la modalità PUSH e PULL in SLP?

R: la modalità PUSH è un metodo di connessione in SLP in cui il dispositivo avvia la comunicazione con SSM On-Prem/CSLU utilizzando un URL dell'indirizzo di destinazione configurato sul dispositivo. Il dispositivo invia i report di utilizzo e le eventuali richieste AUTH all'applicazione SSM locale o CSLU. I dispositivi che funzionano in modalità PUSH vengono aggiunti come "modalità avviata dal prodotto" in SSM On-Prem/CSLU.

La modalità PULL è un metodo di connessione in SLP in cui l'applicazione SSM On-Prem/CSLU avvia la comunicazione con il dispositivo. L'applicazione SSM locale/CSLU preleva i report di utilizzo dal dispositivo. Il dispositivo viene aggiunto su SSM On-Prem/CSLU con la modalità di connessione come API NETCONF, RESTCONF o REST. I dispositivi che funzionano in modalità PULL richiedono la configurazione dell'API NETCONF, RESTCONF o REST.

D: Quando è necessario utilizzare la modalità PUSH e la modalità PULL?

R: La modalità scelta dipende dalle preferenze dell'utente, in base alla configurazione della rete. Se si preferisce che i dispositivi avviino la comunicazione con SSM On-Prem, utilizzare la modalità PUSH. Se si preferisce che SSM On-Prem avvii la comunicazione con i dispositivi, utilizzare la modalità PULL. La modalità PULL richiede una configurazione aggiuntiva sul dispositivo, ad esempio NETCONF, RESTCONF o REST-API.



Nota: se i dispositivi sono dietro il router NAT che comunica con l'applicazione SSM in locale, i dispositivi devono funzionare in modalità PUSH.

Risoluzione dei problemi:

Se si verifica un problema con questa procedura che non è possibile risolvere, aprire una richiesta di assistenza in [Support Case Manager \(SCM\)](#) utilizzando l'opzione di gestione delle licenze software.

Per commenti sul contenuto di questo documento, fai clic [qui](#) .

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).