

Come si utilizza il browser LDAP Softerra per visualizzare le informazioni LDAP per società o singoli utenti?

Sommario

[Domanda](#)

[Sintomi](#)

Domanda

Come si utilizza il browser LDAP Softerra per visualizzare le informazioni LDAP per società o singoli utenti?

Sintomi

Non è possibile visualizzare la struttura ad albero LDAP o visualizzare le variabili di posta/gli attributi LDAP per gli utenti finali.

Questo articolo della Knowledge Base fa riferimento a software non gestito o supportato da Cisco. Le informazioni sono fornite a titolo di cortesia. Per ulteriore assistenza, contattare il fornitore del software.

Link per scaricare gratuitamente il browser LDAP Softerra:

- <http://www.ldapbrowser.com/>
- <http://www.ldapbrowser.com/download.htm>

1. Scaricare e installare l'applicazione sulla workstation o sul server LDAP/AD.
2. Avviare il browser LDAP Softerra e creare un nuovo profilo.
File > Nuovo profilo (New Profile). Specificare un nome simile a "ldapserver".
3. Immettere indirizzo IP/nome host del controller di dominio o del server LDAP nella sezione "host".
4. Utilizzare "389" o "3268" per la porta.
5. Il campo "DN di base" può essere lasciato vuoto.
6. Per il "DN utente", immettere l'indirizzo e-mail dell'ufficio.
7. Immettere la password corrispondente.
8. Quando viene richiesto di specificare le "Opzioni di connessione", è possibile fare clic su "Fine" in basso.
9. A questo punto, sul lato sinistro dell'applicazione viene visualizzata la struttura della directory per il server LDAP/Active Directory.

10. Fare clic sul contenitore che contiene lo schema utente per visualizzare i diversi attributi/variabili.
11. È inoltre possibile esportare le informazioni utente in un file LDIF. È possibile visualizzare il file tramite un editor di testo, ad esempio Blocco note o WordPad.
Andare a File > Esportazione LDIF per esportare l'utente LDIF nella workstation.