



ユーザの管理

[設定(Settings)][歯車アイコン] > [管理(Administration)] ページからユーザーアカウントを管理します。

クラウドメールボックス ユーザ認証管理にシスコの SecureX サインオン SSO ソリューションを使用します。SecureX サインオンの詳細については、<https://cisco.com/go/securesignon> を参照してください。

注: 既存の SecureX Threat Response、Cisco Secure Malware Analytics(旧 Threat Grid) または Cisco Secure Endpoint(旧 AMP) のお客様は、必ず既存のクレデンシャルでサインインしてください。既存のユーザでない場合は、SecureX サインオンアカウントを新規に作成する必要があります。

SecureX サインオンを使用すると、他のタイプのアカウントでサインオンできますが、シスコのセキュリティ製品アカウントの接続状態を維持するために、SecureX サインオンアカウントを使用することをお勧めします。

ユーザ ロール

ロールベース アクセス コントロール(RBAC)により、アプリケーション内で異なるレベルの制御権またはアクセス権を持つユーザを設定できます。クラウドメールボックス 次の表に示すロールに属するユーザを作成できます。

表 1 ユーザ ロール

ロール	説明
super-admin	これらのユーザは、クラウドメールボックス のすべての機能にアクセスできます。設定やポリシーの変更、メッセージの再分類や修復が可能です。
admin	これらのユーザーは、スーパー管理者または管理者ユーザーを作成、編集、または削除できないことを除いて、スーパー管理者のすべての機能を備えています。
アナリスト	これらのユーザーは、検索およびインサイト機能を使用できます。メッセージの再分類と修復はできますが、ユーザーのメールボックスからメッセージを削除することはできません。ビジネス設定やポリシーを変更したり、新しいユーザーを作成したりすることはできません。
read-only	これらのユーザーは、検索およびインサイト機能を使用できます。メッセージの再分類や修復、ビジネス設定やポリシーの変更、新規ユーザーの作成はできません。

注: 既存のユーザーのロールは編集できません。ユーザーのロールを変更する場合は、既存のユーザーを削除してから、同じ電子メールアドレスと目的のロールを持つ新しいユーザーを作成します。

新規ユーザの作成

次の手順を実行して、新規ユーザを作成します。

1. [Settings][歯車アイコン] > [Administration] > [Users] の順に選択します。
2. [新規ユーザを追加(Add New User)] をクリックします。
3. ユーザのログイン情報を入力し、ロールを選択して、[Create] をクリックします。

注: ユーザの電子メールアドレスは、そのユーザの SecureX サインオンアカウントの電子メールアドレスと一致する必要があります。

ユーザに「**Welcome to CiscoCisco Secure Email Cloud Mailbox**」という件名の電子メールが配信されます。ユーザは電子メールの指示に従って SecureX サインオンアカウントをセットアップし(まだアカウントを持っていない場合)、ログインする必要があります。

ユーザの削除

ユーザを削除するには、次の手順を完了します。

1. [Settings] (歯車アイコン) > [Administration] > [Users] の順に選択します。
2. ユーザ名の横にあるごみ箱アイコンをクリックします。
3. [Confirm Deletion] ダイアログで [Delete] をクリックし、アクションを完了します。

削除が完了したことを示すステータスメッセージが表示されます。これにより、ユーザのアカウントがクラウドメールボックス から削除されますが、ユーザの SecureX サインオンアカウントは削除されません。