



## 特長と機能

---

Firepower バージョン 6.5.0.x には以下が含まれます。

- [新機能 \(1 ページ\)](#)
- [廃止された機能 \(1 ページ\)](#)
- [FMC How-To ウォークスルー \(3 ページ\)](#)

## 新機能

バージョン 6.5.0.x のパッチには新機能は導入されていません。

## 廃止された機能



- (注) Cisco Firepower User Agent ソフトウェアとアイデンティティソースについてはサポートの終了が予定されています。今すぐ Cisco Identity Services Engine/Passive Identity Connector (ISE/ISE-PIC) に切り替えてください。これにより、ユーザエージェントで使用できない機能も利用できるようになります。ライセンスを変換するには、販売担当者にお問い合わせください。

詳細については、『[Cisco Firepower Management Center Configuration Guide](#)』で該当する *Cisco Firepower* ユーザ エージェント コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

---

これらの機能はバージョン 6.5.0.x のパッチで廃止されました。

表 1:バージョン 6.5.0.x で廃止された機能

機能	バージョン	説明
バージョン 6.5.0.3 は使用できなくなりました。	6.5.0.3	バージョン 6.5.0.3 は、2019 年 2 月 4 日 (FMC の場合) および 2020 年 3 月 2 日 (デバイスの場合) に シスコ サポート およびダウンロードサイトから削除されました。このバージョンを実行している場合は、続行しても安全です。  関連するバグ : <a href="#">CSCvs86257</a>  影響を受けるプラットフォーム : すべて
出力最適化	6.5.0.2	FTD デバイスをバージョン 6.5.0.2+ にパッチを適用すると、出力最適化処理がオフになります。これは、出力最適化機能が有効になっているか、無効になっているかに関係なく発生します。  (注) バージョン 6.5.0.2+ にパッチを適用することをお勧めします。バージョン 6.5.0 または 6.5.0.1 のままの場合は、FTD CLI から <b>no asp inspect-dp egress-optimization</b> を実行して出力最適化を手動で無効にする必要があります。  詳細については、ソフトウェアアドバイザリ『 <a href="#">FTD traffic outage due to 9344 block size depletion caused by the egress optimization feature</a> 』を参照してください。  関連するバグ : <a href="#">CSCvq34340</a>  影響を受けるプラットフォーム : FTD
バージョン 6.5.0.1 は使用できなくなりました。	6.5.0.1	バージョン 6.5.0.1 は 2019 年 12 月 19 日に シスコ サポート およびダウンロードサイトから削除されました。このバージョンを実行している場合は、アップグレードすることをお勧めします。  バージョン 6.5.0.1 から、それ以降のパッチにアップグレードした後でそのパッチをアンインストールすると、バージョン 6.5.0.1 に戻ります。その時点で、ただちにアップグレードするか、バージョン 6.5.0.1 をアンインストールする必要があります。バージョン 6.5.0.1 のままにしないでください。  影響を受けるプラットフォーム : すべて

# FMC How-To ウォークスルー

バージョン 6.3.0 では、デバイスのセットアップやポリシー設定などのさまざまな基本タスクについて順を追って説明する、FMCに関するウォークスルー（How-Toとも呼ばれる）が導入されています。ブラウザウィンドウの下部にある [How To] をクリックし、ウォークスルーを選択して、手順ごとの説明に従って操作します。



- (注) ウォークスルーはFirefoxおよびChromeブラウザでテストされています。別のブラウザで問題が発生した場合は、Firefox または Chrome に切り替えてください。問題が解消されない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

次の表に、一般的な問題点と解決策をいくつか示します。ウォークスルーは、右上隅の [x] をクリックするといつでも終了できます。

表 2: ウォークスルーのトラブルシューティング

問題	解決方法
ウォークスルーを開始するための [How To] リンクが見つからない。	ウォークスルーが有効になっていることを確認します。ユーザ名の下にあるドロップダウンリストから、[ユーザ設定 (User Preferences)] を選択し、[設定方法 (How-To Settings)] をクリックします。
ウォークスルーが予想しないタイミングで表示される。	ウォークスルーが予想しないタイミングで表示される場合は、ウォークスルーを終了します。
ウォークスルーが突然消えたり終了したりする。	ウォークスルーが消えた場合は、次のようにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ポインタを移動します。</li> </ul> <p>FMC で進行中のウォークスルーが表示されなくなることがあります。たとえば、別のトップレベルメニューをポイントすると表示されなくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>別のページに移動して、もう一度やり直してください。</li> </ul> <p>ポインタを移動しても表示されない場合は、ウォークスルーが終了している可能性があります。</p>

問題	解決方法
<p>ウォークスルーがFMCと同期していない。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 誤った手順から開始される。</li><li>• 進行が早すぎる。</li><li>• 先に進まない。</li></ul>	<p>ウォークスルーが同期していない場合は、次のようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 続行します。</li></ul> <p>たとえば、フィールドに無効な値を入力してエラーが表示された場合は、ウォークスルーが先に進行することがあります。戻ってエラーを解決してタスクを完了することが必要になる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ウォークスルーを終了し、別のページに移動してもう一度やり直します。</li></ul> <p>場合によっては続行できないこともあります。たとえば、手順の完了後に [次へ (Next) ] をクリックしないと、ウォークスルーの終了が必要になる場合があります。</p>