



# CHAPTER 79

## ライセンスの操作

Cisco Unified Presence は、Cisco Unified Communications 環境の全体的な価値を実現するために不可欠なコンポーネントで、ユーザの在席状況に関する情報を収集します。Cisco Unified Personal Communicator や Cisco Unified Communications Manager などのアプリケーションは、この情報を使用してコラボレーティブに通信するための最も効果的な方法を決定することで、生産性を高めることができます。

BAT の [CUPS] メニューを使用すると、すべての Unified Presence ユーザおよび Cisco Unified Personal Communicator ユーザのライセンスを更新およびエクスポートできます。

### [CUPS] メニューの使用方法

この項では、BAT の [CUPS] メニューと、そのメニューを使用して CUPS ユーザと CUPC ユーザを更新およびエクスポートする方法について説明します。

[一括管理 (Bulk Administration)] メニューの [CUPS] の下に新しく追加された項目には、次の 2 つがあります。

- [CUPS/CUPC ユーザの更新 (Update CUPS/CUPC Users)] : [一括管理 (Bulk Administration)] > [CUPS] > [CUPS/CUPC ユーザの更新 (Update CUPS/CUPC Users)]
- [CUPS/CUPC ユーザのエクスポート (Export CUPS/CUPC Users)] : [一括管理 (Bulk Administration)] > [CUPS] > [CUPS/CUPC ユーザのエクスポート (Export CUPS/CUPC Users)]

### CUPS/CUPC ユーザの更新

ライセンスを追加または変更する手順は、次のとおりです。

**ステップ 1** [ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files)] ウィンドウを使用して、csv ファイルをアップロードします。



**(注)** csv ファイルのアップロードでは、必ず、正しい BAT ターゲットとトランザクションタイプを選択する必要があります。

**ステップ 2** [CUP/CUPC ユーザの更新 (CUP/CUPC User Update Configuration)] ウィンドウに移動し、アップロードする csv ファイルを選択してジョブを送信します。



**(注)** ジョブをすぐに実行するか、後で実行するかは、対応するオプション ボタンをクリックして選択できます。[後で実行 (Run Later)] を選択した場合は、[ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] ウィンドウを使用して、このジョブをスケジュールし、アクティブ化する必要があります。

**ステップ 3** [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] ウィンドウで、送信した BAT ジョブの進行状況を監視します。

## CUPS/CUPC ユーザのエクスポート

[ユーザエクスポートのクエリー (Export Users Query)] ウィンドウを使用すると、すべての Unified Presence ユーザと Cisco Unified Personal Communicator ユーザの現在のライセンス情報を取得できます。



**(注)** 現時点では、一部の Unified Presence ユーザを選択するオプションはありません。システム内のすべての Unified Presence ユーザがファイルにエクスポートされます。

ライセンスをエクスポートする手順は、次のとおりです。

**ステップ 1** [ユーザエクスポートのクエリー (Export Users Query)] ウィンドウに移動します。

**ステップ 2** [検索 (Find)] をクリックして、基本的なユーザ情報とユーザのライセンス ステータスを確認します。

**ステップ 3** [次へ (Next)] をクリックして、CUPS/CUPC のエクスポート ウィンドウを表示します。

**ステップ 4** エクスポートするファイルの名前を指定し、[送信 (Submit)] をクリックして BAT ジョブを開始します。

**ステップ 5** [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] ウィンドウに移動し、送信した BAT ジョブの進行状況を確認します。



**(注)** ジョブが完了したら、[ファイルのアップロード/ダウンロード (Upload/Download Files)] ウィンドウに移動して、エクスポートした .csv をダウンロードできます。