



## MeetingPlace プロファイル

---

Cisco MeetingPlace プロファイルのウィンドウを使用して、プライマリ サーバ、スタンバイ サーバ、プロファイルに関連づけられているユーザなど、Cisco MeetingPlace に関連する設定値を設定します。このウィンドウを使用して特定のプロファイルを検索し、個々の設定値を変更できます。

## Cisco MeetingPlace プロファイルの検索

ネットワークに Cisco MeetingPlace プロファイルが複数存在する場合があります。Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて特定の Cisco MeetingPlace プロファイルを検索することができます。特定の Cisco MeetingPlace プロファイルを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザセッションでの作業中、クライアントマシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

### 手順

**ステップ 1** [アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [MeetingPlace プロファイル] の順に選択します。

[MeetingPlace プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List MeetingPlace Profiles)] ウィンドウが表示されます。ドロップダウンリストボックスを使用して Cisco MeetingPlace プロファイルを検索します。

**ステップ 2** ドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

**ステップ 3** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント

データベースに登録されているすべての Cisco MeetingPlace プロファイルを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出された Cisco MeetingPlace プロファイルが表示されます。

**ステップ 4** レコードのリストから、検索条件に一致する Cisco MeetingPlace プロファイルをクリックします。

選択した Cisco MeetingPlace プロファイルがウィンドウに表示されます。

### 追加情報

P.28-5 の「関連項目」を参照してください。

## Cisco MeetingPlace プロファイルの設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで、Cisco MeetingPlace プロファイルを追加または更新する方法について説明します。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかのタスクを実行します。

- Cisco MeetingPlace プロファイルを追加するには、[アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [MeetingPlace プロファイル] の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
- Cisco MeetingPlace プロファイルを更新する場合、P.28-2 の「Cisco MeetingPlace プロファイルの検索」の手順に従ってプロファイルを検索します。

[MeetingPlace プロファイルの設定 (MeetingPlace Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 表 28-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

**ステップ 3** ユーザと Cisco MeetingPlace プロファイルを関連付けるには、[プロフィールにユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 4** 最初のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- 名
- ミドルネーム
- 姓
- ユーザ ID
- 部署名

**ステップ 5** 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

**ステップ 6** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



#### ヒント

データベースに登録されているすべてのユーザを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出されたユーザのリストが表示されます。

- ステップ 7** レコードのリストから、Cisco MeetingPlace プロファイルに追加するユーザをクリックするか、または [すべてを選択] をクリックします。
- ステップ 8** ユーザを Cisco MeetingPlace プロファイルへ追加するには、[選択項目の追加] をクリックします。
- ステップ 9** [ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウで [閉じる] をクリックします。
- ステップ 10** データを保存して Cisco MeetingPlace プロファイルをデータベースに追加するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

### 追加情報

P.28-5 の「関連項目」を参照してください。

## Cisco MeetingPlace プロファイルの設定値

表 28-1 で、Cisco MeetingPlace プロファイルの設定パラメータについて説明します。関連する手順については、P.28-5 の「関連項目」を参照してください。

表 28-1 Cisco MeetingPlace プロファイルの設定パラメータ

フィールド	説明
名前	このパラメータは、Cisco MeetingPlace プロファイルの名前を指定します。 最大文字数：128
説明	このパラメータは、Cisco MeetingPlace プロファイルの一般的な説明を示します。 最大文字数：128
プライマリ MeetingPlace サーバ (Primary MeetingPlace Server)	このパラメータは、プライマリ Cisco MeetingPlace サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済みの Cisco MeetingPlace サーバから選択できます。
バックアップ MeetingPlace サーバ (Backup MeetingPlace Server)	このパラメータは、バックアップ Cisco MeetingPlace サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済みの Cisco MeetingPlace サーバから選択できます。バックアップ Cisco MeetingPlace サーバは 2 つ指定できます。

## Cisco MeetingPlace プロファイルの削除

この項では、Cisco MeetingPlace プロファイルの削除方法を説明します。

### 手順

- ステップ 1** P.28-2 の「[Cisco MeetingPlace プロファイルの検索](#)」の手順に従い Cisco MeetingPlace プロファイルを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する Cisco MeetingPlace プロファイルを選択します。
- ステップ 3** プロファイルを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される [選択項目の削除] ボタンをクリックします）。

Cisco MeetingPlace プロファイルが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、その Cisco MeetingPlace プロファイルが削除されます。Cisco MeetingPlace プロファイルが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

### 追加情報

P.28-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 関連項目

- [Cisco MeetingPlace プロファイルの検索](#) (P.28-2)
- [Cisco MeetingPlace プロファイルの設定](#) (P.28-3)
- [Cisco MeetingPlace プロファイルの削除](#) (P.28-5)

