



Cisco Unified Presence の設定値

Cisco Unified Presence の設定のウィンドウを使用して、Cisco Unified Presence のすべてのサービスとアプリケーションに関するグローバルパラメータの設定値を設定します。

Cisco Unified Presence の設定値の設定

この項では、Cisco Unified Presence の設定値を設定する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Presence] > [設定] の順に選択します。

[Cisco Unified Presence 設定 (Cisco Unified Presence Settings)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [表 8-1](#) の説明に従って Cisco Unified Presence の設定値を設定します。

ステップ 3 設定を保存するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします）。

Cisco Unified Presence の設定値

表 8-1 で、Cisco Unified Presence の設定値について説明します。関連する手順については、P.8-3 の「関連項目」を参照してください。

表 8-1 Cisco Unified Presence の設定値

フィールド	説明
[インスタントメッセージを有効にする (Enable Instant Messaging、クラスタ全体)] チェックボックス	このチェックボックスをオンにすると、この Cisco Unified Presence クラスタでインスタントメッセージが有効になります。この設定は、Cisco IP Phone Messenger サービス、SIP プロキシ、Cisco Unified Personal Communicator に影響します。 デフォルト設定：有効
[CUCM で SIP パブリッシュを有効にする (Enable Publish to Cisco Unified Communications Manager)] チェックボックス  (注) このフィールドは、Cisco Unified Communications Manager Release 6.0 以上に接続した場合にのみ表示されます。	このチェックボックスをオンにすると、該当する Cisco Unified Communications Manager へのパブリッシュが有効になります。この設定は IP Phone Messenger サービス、SIP プロキシ、Cisco Unified Personal Communicator に影響します。 デフォルト設定：無効
CUCM SIP パブリッシュトランク (Cisco Unified Communications Manager SIP Publish Trunk)  (注) このフィールドは、Cisco Unified Communications Manager Release 6.0 以上に接続する場合にのみ表示されます。	ドロップダウンリストから該当する SIP パブリッシュトランクを選択すると、Cisco Unified Presence で Cisco Unified Communications Manager の電話機ステータスを監視できます。  (注) このパラメータを有効にするには、[CUCM で SIP パブリッシュを有効にする (Enable Publish to Cisco Unified Communications Manager)] チェックボックスをオンにする必要があります。  (注) このパラメータは、Cisco Unified Communications Manager の SIP パブリッシュトランクを変更します。これに加えて、Cisco Unified Communications Manager で SIP パブリッシュトランクのパラメータを変更すると、両者は接続しているため、この設定も変更されます。 デフォルト設定：AXL から読み込んだ現在の Cisco Unified Communications Manager SIP パブリッシュトランクの設定

追加情報

P.8-3 の「関連項目」を参照してください。

関連項目

- [Cisco Unified Presence の設定値の設定 \(P.8-1\)](#)
- [Cisco Unified Presence の設定値 \(P.8-2\)](#)

