

# FND에서 관리되는 디바이스에 대한 비밀번호 난독화 구성

## 목차

---

- [소개](#)
  - [사전 요구 사항](#)
  - [사용자 인터페이스의 기본 설정 지정](#)
  - [비밀번호 난독화](#)
  - [사용자 액세스](#)
- 

## 소개

이 문서에서는 FND(Field Network Director)에서 관리하는 디바이스에 대해 비밀번호 난독화를 구성하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

이 기능은 버전 4.9.1부터 적용됩니다.

## 사용자 인터페이스의 기본 설정 지정

디바이스가 FND에 온보딩되면 디바이스의 자격 증명에 GUI 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. 네트워크 관리자는 이러한 가시성을 제한하려고 합니다.

관리자는 사용자 인터페이스를 사용자 지정하기 위해 환경 설정 설정을 정의할 수 있습니다. Preferences 옵션은 UI의 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.

## 비밀번호 난독화

Show Device Password 옵션은 루트 사용자 및 Manage Device Credentials 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다. 다른 사용자의 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다. Show Device Password(디바이스 비밀번호 표시) 확인란을 선택하고 Apply(적용)를 클릭하여 Device Details(디바이스 세부사항) 페이지의 Config Properties(컨피그레이션 속성) 탭 아래에서 디바이스 자격 증명을 확인합니다.

## 사용자 액세스

루트 사용자는 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

Manage Device Credentials(디바이스 자격 증명 관리) 권한이 있는 사용자는 show device

password 옵션을 포함하도록 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

show device password 필드의 기본 설정은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

루트 사용자 또는 Manage Device Credentials(디바이스 자격 증명 관리) 권한이 있는 사용자가 디바이스 암호 표시 옵션을 선택합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.