

ACS 로그인 배너 구성 예

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 Cisco ACS(Secure Access Control Server) 릴리스 5.4 CLI 및 GUI에서 로그인 배너를 구성하는 데 필요한 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 초기 ACS 컨피그레이션
- ACS CLI 및 GUI 액세스

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Secure ACS Release 5.4를 기반으로 합니다.


이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성


참고:"before" 및 "after" 로그인 배너의 문자 제한은 250자입니다. CLI 및 GUI에 대해 별도의 배너를 구성할 수 없습니다. 이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 [명령 조회 도구](#)([등록된](#) 고객만 해당)를 사용하십시오.

ACS CLI 및 GUI에서 로그인 배너를 구성하려면 다음 명령을 완료합니다.

1. "이전" 로그인 배너 메시지의 경우 ACS GUI에 로그인합니다. My Workspace(내 작업 공간) > Login Banner(로그인 배너)로 이동하고 원하는 "before"(이전) 로그인 배너 메시지를 입력합니다.




2. 동일한 위치에서 원하는 "after" 로그인 배너 메시지를 구성합니다.



다음을 확인합니다.

GUI

다음과 같이 "before" 로그인 배너 메시지가 나타납니다.




다음과 같이 "after" 로그인 배너 메시지가 나타납니다.



CLI

다음과 같이 "before" 로그인 배너 메시지가 나타납니다.



다음과 같이 "after" 로그인 배너 메시지가 나타납니다.

```
login as: admin
Copyright (c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright (c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.