

Cisco Secure Endpoint Linux Connector 업데이트 재부팅 요구 사항

목차

[소개](#)

[Enterprise Linux 릴리스 6](#)

[Enterprise Linux 릴리스 7](#)

[Enterprise Linux 릴리스 8](#)

[Ubuntu 릴리스 20.04 LTS](#)

[Amazon Linux 릴리스 2](#)

[범례](#)

[참고](#)

소개

이 표에는 Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터 업데이트에 대한 재부팅 요구 사항이 포함되어 있습니다. Linux 커넥터용 지원되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 [Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS 호환성](#) 문서를 참조하십시오.


Enterprise Linux 릴리스 6

| 버전 | 1.7.0 최신 | 1.8.1 최신 | 1.10.0 최신 | 1.12.2 최신 | 1.12.4 최신 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.0 이상 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.8.1 이상 | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.10.0 이상 | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.12.2 이상 | | | | ■ | ■ |
| 1.12.4 이상 | | | | | ■ |


엔터프라이즈 Linux 릴리스 7

| 버전 | 1.7.0 | 1.8.0 | 1.8.1 | 1.8.4 | 1.9.0 | 1.9.1 | 1.10.0 최신 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 1.6.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.7.0 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.8.0 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.8.1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.8.4 | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 1.9.0 | | | | | ■ | ■ | |
| 1.9.1 이상 | | | | | | | ■ |


엔터프라이즈 Linux 릴리스 8

| | |
|-----------|---|
| 버전 | 버전 1.13.0 최신 |
| 1.13.0 이상 |  |




Ubuntu 릴리스 20.04 LTS

| | |
|-----------|---|
| 버전 | 버전 1.15.0 최신 |
| 1.15.0 이상 |  |

Amazon Linux 릴리스 2

| | |
|-----------|---|
| 버전 | 버전 1.16.0 최신 |
| 1.16.0 이상 |  |

범례

| | |
|---|---------------|
|  | 재부팅 필요 없음 |
|  | 재부팅이 필요할 수 있음 |
|  | 재부팅 필요 |

참고

1. RedirFS 커널 모듈을 업데이트하려면 다시 부팅해야 합니다. 자세한 내용은 [내용은 CSCvo74991](#)을 참조하십시오.
2. RHEL/CentOS 7.5(3.10.0-862 커널) 이상을 실행하는 경우 재부팅해야 합니다. 자세한 내용은 [내용은 CSCvn39498](#)을 참조하십시오.
3. RedirFS 커널 모듈을 업데이트하려면 다시 부팅해야 합니다. 자세한 내용은 [내용은 CSCvt25576](#)을 참조하십시오.
4. RedirFS 커널 모듈을 업데이트하려면 다시 부팅해야 합니다. 자세한 내용은 [내용은 CSCvt54122](#) 및 [CSCvu07130](#)을 참조하십시오.