

CSM 버전 4.3 FAQ: 일반적인 설치 문제

목차

[소개](#)

[Q. CSM과 Cisco ACS\(Secure Access Control Server\)를 모두 하나의 시스템에 설치할 수 있습니까?](#)

[Q. VMware 설정을 사용할 때 시스템이 허용할 수 없는 이유는 무엇입니까?](#)

[Q. 설치가 중지되고 성능 모니터링 센터를 표시하는 이유는 무엇입니까?](#)

[\(MCP\)/ 이전 버전의 CSM에서 버전 4.3 이상으로 업그레이드할 때 RME\(Resource Manager Essentials\) 오류가 발생합니까?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 CSM 4.3(Cisco Security Manager Version 4.3)에서 발생하는 일반적인 설치 문제에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 CSM 4.3에 초점을 맞추고 있지만 다른 버전에도 동일한 문제와 솔루션이 적용될 수 있습니다.

Q. CSM과 Cisco ACS(Secure Access Control Server)를 모두 하나의 시스템에 설치할 수 있습니까?

A. 그러지 않는 것이 좋습니다. 동일한 서버에서 CSM과 ACS를 함께 사용할 수 없습니다.

Q. VMware 설정을 사용할 때 시스템이 허용할 수 없는 이유는 무엇입니까?

A. 할당된 CPU가 1개인 시스템에서 일부 시스템 작업에 대해 허용되지 않는 성능이 발견되었습니다. 가상 머신에 연결된 CSM을 실행하는 CPU가 두 개 이상 있는지 확인합니다.

Q. 설치가 중지되고 성능 모니터링 센터를 표시하는 이유는 무엇입니까?

(MCP)/ 이전 버전의 CSM에서 버전 4.3 이상으로 업그레이드할 때 RME(Resource Manager Essentials) 오류가 발생합니까?

A. MCP 및 RME는 CSM 4.3에 도입된 Common Services Version 4.0에서 사용되지 않습니다. 설치를 계속하려면 MCP/RME 구성 요소를 제거하십시오.

관련 정보

- [Cisco Security Manager 4.3 설치 및 업그레이드 가이드](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)