

# Inactiviteitstimer voor inactiviteitstimer in EPNM GUI configureren

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configureren](#)

[Systeemniveau](#)

[Gebruikersniveau](#)

## Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven om de logout-timer voor ongebruikte gebruikers te wijzigen in Evolved Programmable Network Manager (EPNM).

## Voorwaarden

### Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met EPN Manager.

**Opmerking:** Moet toegang hebben tot EPNM GUI.

## Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op EPNM.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

## Configureren

U moet deze wijziging op twee niveaus aanbrengen (systeemniveau en gebruikersniveau).

### Systeemniveau

Navigeer naar **Administration > Setting > System Settings**. Onder **General**, selecteren **Serveren** wijzig de tijdelijke waarde zoals in deze afbeelding:



**System Settings**

← Search All

- Help Us Improve
- Job Approval
- Proxy
- Login Disclaimer
- Report
- Server**
- Software Update
- Support Request
- Cisco DNA Center coexistence
- User Defined Fields
- Mail and Notification
  - Change Audit Notification
  - Mail Server Configuration

General Server

The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.

Global Idle Timeout

Logout all idle users

Logout all idle users after

- 15 min
- 10 min
- 15 min
- 30 min
- 60 min**
- 120 min
- 600 min

Restart application

Restart EPN M

FTP

Enable  Disable

Listening on Port 21

## Gebruikersniveau

Klik rechtsboven op het pictogram Settings en selecteer My Preferences.

16 root - ROOT-DOMAIN

**Logged In As root**

- Log out
- Change Password
- Set Current Page As Home
- My Preferences**
- Support Cases

---

Virtual Domain: **ROOT-DOMAIN**

Wijzig de tijdelijke waarde naar wens en klik op save.

General

Alarms & Events

Chassis racks to display  ?

▼ Service Provisioning

Default Technology  ?

Default Service Type  ?

▼ Device Inventory List View

Device List Table Refresh Interval

▼ Mobility Services Engine

Use MSE Admin View  ?

▼ User Idle Timeout

Logout idle user  ?

**Logout idle user after**  ?

**Save**

Cancel

Reset Default System Settings

Log uit en log terug in zodat de wijzigingen van kracht worden.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.