Configuração de notificações de SMS do ISE para contas de convidado patrocinadas

Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Caveats

Processo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o processo usado para configurar notificações SMS (Short Message Services) para contas de convidados patrocinados. O Cisco Identify Services Engine (ISE) usa um sistema de gateway de SMTP para SMS. O ISE envia um e-mail para um servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que encaminha as credenciais através do gateway SMS/SMS:

- A mensagem de e-mail é enviada para um destino padrão (nesse caso, sms@cisco.com).
- Quando a mensagem chega ao gateway do SMS, o modelo é examinado e o número do celular é localizado.
- O gateway SMS encaminha a mensagem para esse número.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento básico dos procedimentos do Cisco ISE
- Conhecimento básico do sistema de gateway SMS/SMS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no sistema de gateway SMTP para SMS da Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is


live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Caveats


- As notificações SMS não são suportadas para autorregistro, apenas para contas de convidado criadas pelo patrocinador.
- O ISE suporta apenas a substituição de variáveis no campo "Layout". O campo "Destino" deve conter somente o endereço de gateway do SMS. Não é possível usar marcas HTML, como "%mobilenumber%" no campo "Destination" para obter 04xxxxxxx@sms-cisco.com (ID de bug da Cisco CSCtu25982).

Processo


Na janela Administração, escolha Web Portal Management > Grupos de patrocinadores.
Verifique se os grupos de patrocinadores apropriados têm a permissão de envio de SMS definida como "SIM".



2. No menu Administração, escolha **Sistema > Configurações > Servidor SMTP**. Defina as configurações do servidor SMTP.



3. No menu Administration, escolha Web Portal Management > Settings > Sponsor > Language Template > [Language] > Configure SMS Text Notification. Configure o assunto, o destino (endereço de e-mail do gateway SMS) e o layout.



Informações Relacionadas

• Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.