

ACS登入標語配置示例

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定](#)

[驗證](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[疑難排解](#)

簡介

本檔案介紹在思科安全存取控制伺服器(ACS)5.4版CLI和GUI上設定登入橫幅所需的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 初始ACS配置
- ACS CLI和GUI訪問

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Secure ACS版本5.4。


本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定


附註：登入標語「之前」和「之後」的字元限制為250個字元。不能為CLI和GUI配置單獨的標語。請使用[命令查詢工具](#)（僅限[註冊](#)客戶）以獲取本節中使用的命令的更多資訊。

要在ACS CLI和GUI上配置登入橫幅，請完成以下命令：

1.對於「之前」登入標語消息，請登入到ACS GUI。導航到My Workspace > Login Banner，然後輸入所需的「之前」登入標語消息。




2.從同一位置配置所需的「之後」登入標語消息。



驗證

GUI

「之前」登入標語消息如下所示：




「之後」登入標語消息如下所示：



CLI

「之前」登入標語消息如下所示：



「之後」登入標語消息如下所示：

```
login as: admin
Copyright (c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright (c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。