

# 思科安全終端Linux聯結器更新重新啟動要求

## 目錄

[簡介](#)

[企業Linux版本6](#)

[企業Linux版本7](#)

[企業Linux版本8](#)

[Ubuntu版本20.04 LTS](#)

[Amazon Linux版本2](#)

[圖例](#)

[備註](#)

## 簡介

此表包含思科安全終端Linux聯結器更新的重新啟動要求。有關Linux聯結器支援的作業系統的詳細資訊，請參閱[Cisco安全終端Linux聯結器作業系統相容性](#)文章。

## 企業Linux版本6

源版本	目標版本				
	1.7.0 較新	1.8.1 較新	1.10.0 較新	1.12.2 較新	1.12.4 較新
1.7.0及更新版本	■	■	請參閱附註1	請參閱附註3	請參閱附註4
1.8.1及更高版本		■			
1.10.0及更高版本			■		
1.12.2及更高版本				■	
1.12.4及更高版本					■

## 企業Linux 版本7

源版本	目標版本						
	1.7.0	1.8.0	1.8.1	1.8.4	1.9.0	1.9.1	1.10.0 較新
1.6.0	■	■	■	■	■	■	■
1.7.0		■	■	■	■	■	■
1.8.0		■	■	■	■	■	■
1.8.1			■	■	■	請參閱附註2	
1.8.4				■	■	請參閱附註2	
1.9.0					■	請參閱附註2	
1.9.1及更						■	■



## 企業Linux 版本8

	目標版本
源版本	1.13.0
	較新
1.13.0及更高版本	

## Ubuntu版本20.04 LTS

	目標版本
源版本	1.15.0
	較新
1.15.0及更高版本	

## Amazon Linux版本2

	目標版本
源版本	1.16.0
	較新
1.16.0及更高版本	

## 圖例

	不需要重新啟動
	可能需要重新啟動
	需要重新啟動

## 備註

- 1.更新RedirFS核心模組需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱[CSCvo74991](#)。
- 2.如果運行RHEL/CentOS 7.5 ( 3.10.0-862核心 ) 或更高版本，則需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱[CSCvn39498](#)。
- 3.更新RedirFS核心模組需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱[CSCvt25576](#)。
- 4.更新RedirFS核心模組需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱[CSCvt54122](#)和[CSCvu07130](#)。