從TFTP檢索電話配置檔案

目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

程式

使用瀏覽器

使用CLI

簡介

本檔案介紹從簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)伺服器下載電話組態檔的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco Unified Communication Manager(CUCM)。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。


程式

可以使用以下方法檢索配置檔案:

- 使用瀏覽器
- 命令列(CLI)

使用瀏覽器

步驟1. 在Internet瀏覽器中訪問http://<tftp>的ip地址>:6970/ConfigFileCacheList.txt,檢視TFTP伺服器中的所有可用檔案,如下圖所示。



步驟2.下載電話配置檔案。將ConfigFileCacheList.txt檔案替換為電話配置檔名,並在瀏覽器中訪問該檔案。系統會提示您儲存檔案。

http://<ip address of tftp>:6970/<phone config file name>



使用CLI

步驟1.檢查電腦上是否已啟用TFTP。

前往命令列,輸入TFTP,輸出即會顯示。如下圖所示。

C:\Users\suysingh>tftp

Transfers files to and from a remote computer running the TFTP service.

TFTP [-i] host [GET | PUT] source [destination]

-iSpecifies binary image transfer mode (also called

Specifies binary image transfer mode (also called octet). In binary image mode the file is moved literally, byte by byte. Use this mode when transferring binary files.

Specifies the local or remote host.

Transfers the file destination on the remote host to the file source on the local host.

Transfers the file source on the local host to the file destination on the remote host.

Specifies the file to transfer.

Specifies where to transfer the file.

host

GET

PUT

source

destination

C:\Users\suysingh>


如果TFTP處於禁用狀態,則輸出會顯示如下圖所示。


C:\Users\suysingh>tftp


tftp' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

步驟2.若要在機器上啟用TFTP:

- 1. 導覽至控制面板 > 解除安裝程式。
- 2. 選擇**在左側面板上開啟或關**閉Windows功能。一個視窗彈出。
- 3. 檢查TFTP使用者端。







步驟3.下載電話配置檔案

在PC CLI上使用**tftp -i <tftp的ipaddress> get <phone mac address>.cnf**.xml命令從TFTP獲取電話配置檔案。

C:\Users\suysingh>tftp -i 10.106.122.174 get SEP00083031EFBD.cnf.xml Transfer successful: 13002 bytes in 1 second(s), 13002 bytes/s

