

# فويضلا تاباسحل ISE SMS تاراعشإ دادعإ ني موعدملا

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [كافيتس](#)
- [عملية](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يصف هذا المستند العملية المستخدمة لإعداد إعلانات خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لحسابات الضيوف المدعومين. يستخدم محرك خدمات التحديد (ISE) من Cisco نظام عبارة SMTP إلى SMS. ترسل ISE بريدًا إلكترونيًا إلى خادم بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP)، والذي يقوم بإعادة توجيه بيانات الاعتماد عبر بوابة SMS/SMS:

- يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى وجهة افتراضية (في هذه الحالة sms@cisco.com).
- بمجرد وصول الرسالة إلى بوابة SMS، يتم فحص قالب ويتم تحديد موقع رقم الهاتف الجوال.
- ثم تقوم بوابة SMS بإعادة توجيه الرسالة إلى هذا الرقم.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بإجراءات Cisco ISE
- معرفة أساسية بنظام بوابة SMS/SMS

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى نظام بوابة Cisco SMTP-to-SMS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

## كافيتس

- إخطارات SMS غير مدعومة للتسجيل الذاتي، فقط لحسابات الضيوف التي أنشأها الكفيل.
- يدعم ISE إستبدال المتغير فقط في حقل "التخطيط". يجب أن يحتوي الحقل "الوجهة" على عنوان عبارة SMS فقط. لا يمكنك إستخدام علامات HTML، مثل "%mobileNumber:" في الحقل "الوجهة" للوصول إلى 04xxxxxxx@sms-cisco.com (معرف الأخطاء من [Cisco CSCtu25982](#)).


## عملية

1. من نافذة الإدارة، أختار إدارة مدخل الويب < مجموعات الرعاية. تأكد من أن المجموعات الرعاية المناسبة لديها رسالة نصية ترسل الإذن إلى "نعم".


The screenshot shows the Cisco ISE Administration console. The navigation bar includes Home, Operations, Policy, and Administration. The main menu has System, Identity Management, Network Resources, and Web Portal Management. The current page is 'Sponsor Group Policy' > 'Sponsor Groups' > 'Settings'. The 'Sponsor Group List' shows 'SponsorAllAccounts'. The 'Sponsor Group' configuration page is displayed with the 'Authorization Levels' tab selected. The configuration table is as follows:

General	Authorization Levels	Guest Roles	Time Profiles
Allow Login	Yes		
Create Single Account	Yes		
Create Random Accounts	Yes		
Import CSV	Yes		
Send Email	Yes		
Send SMS	Yes		
View Guest Password	Yes		
Allow Printing Guest Details	Yes		
View/Edit Accounts	All Accounts		
Suspend/Reinstate Accounts	All Accounts		
* Account Start Time	1	Days (Valid Range 1 to 999999999)	
* Maximum Duration of Account	5	Days (Valid Range 1 to 999999999)	

2. من قائمة الإدارة، أختار نظام < إعدادات < خادم SMTP. قم بتكوين إعدادات خادم SMTP.



3. من قائمة الإدارة، أختار إدارة مدخل الويب < إعدادات > الكفيل < قالب اللغة > [اللغة] < تكوين إعلام نص SMS >. تكوين الموضوع والوجهة (عنوان البريد الإلكتروني لبوابة SMS) والتخطيط.



معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىلچن إلال دن تسمل