

قراڊا ؤزهجأ ىلع New-GUI راعش ني كمت/لي طعت نامال

تايوت حمل

[قمدقمل](#)

[\(NGUI\) ؤي موسرلا مدختسمل ؤهجاو لوح ؤي فلخ](#)

[راعشلا لي طعت](#)

[راعشلا ني كمت ؤداعا](#)

قمدقمل

قراڊا ؤزهجأ ىف ؤديجلال بيولا ؤهجاو لي طعت ؤي فيكب ؤصاخلا ؤي لمعلا دن تسمل اذف فصي نامال (SMA).

(NGUI) ؤي موسرلا مدختسمل ؤهجاو لوح ؤي فلخ

ذيفنت لالخنم. هءعب امو AsyncOS 12.0 نم SMA ؤزهجأ ىلع ؤديجل بيو ؤهجاو مي دقت مت دنع) بيولا ؤحفص ىلعأ ؤي راعش ؤيؤر نم (نومدختسمل) مدختسمل نامت، ؤزيملا مدختسمل ؤهيجوت ب رقلال دنع موقيس يذلاو (ؤمي دقلال بيولا ؤهجاو ىلا لوخدلا لي جسنت انه راعشلا لي ثمت ؤدهاشم نكمي. ؤديجلال بيولا ؤهجاو ىلا (ني مدختسمل)



ارفوتم نوكي نلو طقف SMA ىلع ايلاح NGUIBANNER ىعرفلا رمال رفوتي: ؤظحال (ESA). ىنورتكللال ؤي ربال نامأ ؤزهجأ ىلع

راعشلا لي طعت

مق، كلالصتا ؤرجمب. Secure Shell (SSH) لمع ؤسلج لالخنم زاوجلابل لاصلتالا كيلىع ني عتسي حضورم وه امك راعشلا لي طعتل adminAccessConfig رمال مدختس او CLI ىلا لوخدلا لي جسنت ب انه:

```
sma.cisco.com> adminaccessconfig
```

```
Select the operation you want to perform:
```

```
BANNER - Configure pre-login message (banner) for the appliance administrator login.
WELCOME - Configure welcome message (post-login banner) for the appliance administrator login.
IPACCESS - Configure IP-based access for appliance administrative interface.
CSRF - Configure web UI Cross-Site Request Forgeries protection.
NGUIBANNER - Enable/Disable the Next Generation User Interface Banner.
XSS - Configure Cross-Site Scripting Attack protection.
ENCRYPTCONFIG - Configure encryption of sensitive data in the appliance.
HOSTHEADER - Configure option to use host header in HTTP requests.
TIMEOUT - Configure GUI and CLI session inactivity timeout.
[ ]> nguibanner
```

The Next Generation User Interface is currently enabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface? [Y]N.

sma.cisco.com> commit

ةيموسررلا مدختسملا ةهجاو ىلع ايئرم راعشلل نوكي نل ،تاريغيغتلا ذيفنت دعب

راعشلل نيكمت ةداعإ

ةرملل هذه ،كلذ عم و ،اهسفن رماوألل ةلسلس عابتا كي لع نيغتيس ،راعشلل نيكمت ةداعإل
انه حضوم وه امك Y ةباتكب راعشلل نيكمت كي لع نيغتيس :

[]> nguibanner

Next Generation User Interface is currently disabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface ? [N]Y

sma.cisco.com> **commit**

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد وء مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظءالم ءرء. ةصاءل مء تءل ب
Cisco ءلءت. ءرت مء مء مء دقء ءلءل ةء ءارءءال ةمچرتل عم لءل او
ءل ءمءءاد ءوچرلاب ءصوء وء ءامچرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م
Systems (رفوتم طبارل) ءلصل ءل ءلءل ءلءل دن تسمل