

Cómo compartir licencias tradicionales de SEG (IronPort) con varios dispositivos

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Uso compartido de licencias tradicionales SEG \(IronPort\) con varios dispositivos](#)

[Resolución de problemas](#)

[Pasos siguientes](#)

Introducción

En el artículo se describe el proceso de uso compartido de una licencia de demostración tradicional para Security Email Gateway (SEG), anteriormente conocida como IronPort.

Prerequisites


Antes de empezar, asegúrese de que dispone de los siguientes datos:

- [Cuenta activa de Cisco.com](#) **Precaución:** Este proceso debe realizarlo un usuario con la cuenta de Cisco.com en la que se registró la clave de activación del producto original (PAK). Si esta persona ya no forma parte de su empresa, abra un caso en [Support Case Manager \(SCM\)](#) para obtener más ayuda.
- [Número de serie \(SN\) de un dispositivo físico o número de licencia virtual \(VLN\) de un dispositivo virtual](#)

Uso compartido de licencias tradicionales SEG (IronPort) con varios dispositivos


Paso 1:

Vaya a [Central de software de Cisco](#) e inicie sesión con su cuenta de Cisco.com.



Paso 2:

En la sección **Licencias Tradicionales**, haga clic en **Access LRP**.




Paso 3:

En la pestaña **Licencia**, en la lista desplegable **Mover licencias**, pase el cursor sobre **Licencias Compartir** y, a continuación, seleccione **Obtener código de activación**.

Resultado del paso: El sistema muestra el cuadro de diálogo **Proceso de licencias compartidas**.


Nota: Si el sistema muestra el cuadro de diálogo **Bienvenido a la alerta del portal de registro de licencias**, puede seleccionar **No volver a mostrar este mensaje** para evitar que se vuelva a mostrar.



Paso 4:

En el cuadro de diálogo **Proceso de licencia de uso compartido**, en la lista desplegable **Producto**, seleccione uno de los productos SEG (IronPort). A los efectos de este artículo, se seleccionan **IronPort Product - SW Bundles**.

Resultado del paso: El sistema muestra los campos que se aplican al producto SEG (IronPort) seleccionado.




Paso 5:

Ingrese el número de serie de origen y destino o el identificador de dispositivo virtual en los campos respectivos, y seleccione el botón de radio **Physical** o **Virtual** dependiendo del tipo de dispositivo. En el campo **Enviar a**, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario que

recibirá el nuevo código de activación. Haga clic en **Solicitar código**.

Resultado del paso: El sistema muestra el cuadro de diálogo **Confirmación de código de activación de licencia compartida**. También debe recibir el correo **Device Registration** con el código de activación en el plazo de una hora desde la solicitud del código.


Nota: Si necesita compartir la licencia con más dispositivos SEG (IronPort), debe repetir este proceso para cada dispositivo adicional.



Paso 6:

En la pestaña **Licencia**, en la lista desplegable **Mover licencias**, pase el cursor sobre **Licencias Compartir** y, a continuación, seleccione **Usar código de activación**.


Resultado del paso: El sistema muestra el cuadro de diálogo **Proceso de licencias compartidas**.



Paso 7:

En el cuadro de diálogo **Proceso de licencia de uso compartido**, en la pestaña **Especificar código de activación**, ingrese el código de activación del correo electrónico **Registro de dispositivos**. Haga clic en **Next** (Siguiente).


Resultado del paso: El sistema muestra la ficha **Seleccionar opciones de SKU**.



Paso 8:

En la ficha **Seleccionar opciones de SKU**, active la casilla de verificación situada junto a **SKU de producto** que se debe incrustar en el dispositivo de destino y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Resultado del paso: El sistema muestra la ficha **Revisar**.




Paso 9:

En la pestaña **Revisar**, en la sección **Información del Destinatario y el Propietario**, ingrese su dirección de correo electrónico y nombre de usuario. Revise la sección **Solicitud de licencia** y, a continuación, haga clic en **Obtener licencia**.

Resultado del paso: El sistema muestra el diálogo **Estado de solicitud de licencia** que confirma la transacción de licencia correcta. Debe recibir la clave de licencia de producto de Cisco en su correo electrónico con la licencia compartida dentro del archivo comprimido adjunto.

Precaución: Dado que el correo electrónico se envía desde do-not-reply@cisco.com, asegúrese de comprobar su carpeta de correo no deseado.



Security Products & Licenses: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~

From: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~
Sent: Monday, April 14, 2008 10:08 AM
To: Security Products & Licenses: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~
Subject: Your New Product License Key
Attachments: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~

*** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the registration process for Cisco Systems product license keys. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person in your organization that is working with these products.

This email has the following attachments, which contains license keys/files and license installation instructions -

~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~ This attachment has the ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~ Terms and Conditions, license key(s) and license installation help text.

Resolución de problemas

Si experimenta un problema al compartir licencias SEG (IronPort), abra un caso en [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Pasos siguientes

Después de recibir un archivo de clave de licencia, consulte la guía de configuración del producto para obtener guía e instalación de licencias.