

Asesoramiento para AMP para terminales Conector Linux 1.15.0 en Ubuntu 20.04.0 LTS y Ubuntu 20.04.1 LTS

Contenido

[Limitaciones](#)

[Problemas conocidos](#)

[Historial de revisión](#)

Este aviso proporciona información sobre la versión beta del conector Linux Ubuntu 1.15.0.

¡IMPORTANTE! Esta generación beta se ha diseñado para utilizarse en entornos de prueba y evaluación. El soporte de producción completo para Ubuntu estará disponible en la versión de Linux Connector programada actualmente para enero de 2021.

Las instrucciones sobre cómo implementar Linux Connector en Ubuntu se describen en el artículo [AMP para terminales Linux Connector en Ubuntu](#).

Limitaciones

- Este conector beta no pondrá en cuarentena ningún archivo ubicado en la siguiente lista de directorios:
Binarios de comandos esenciales de Ubuntu: /bin/Binarios de comandos no esenciales de Ubuntu: /usr/bin/Binarios del sistema básico Ubuntu: /sbin/Binarios del sistema no esenciales Ubuntu: /usr/sbin/Bibliotecas esenciales de Ubuntu:
/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/)),Bibliotecas no esenciales Ubuntu:
/usr/lib((32/)|(64/)|(exec/)|(x32/)|(/))Archivos de configuración Ubuntu: /etc/Archivos del cargador de arranque Ubuntu: /boot/Archivos de Encabezado Ubuntu Linux: /usr/src/linux-headers-*Conector de Cisco AMP: /opt/cisco/amp/

Nota: Esta limitación se eliminará en la versión oficial del conector Ubuntu.

Problemas conocidos

- La guía de fallas para el fallo 11 (Falta la dependencia del sistema) en la consola y amcli no se han actualizado para Ubuntu. Puede encontrar guías para resolver este error en el artículo [Linux Kernel-Devel Fault](#).

Historial de revisión

10 de dic de 2020

- Versión inicial