# Registro de Firepower Management Center en un servidor satélite de licencia inteligente

#### Contenido

Introducción

**Prerequisites** 

Requirements

Componentes Utilizados

**Antecedentes** 

**Procedimiento** 

Registro

<u>Verificación</u>

Información Relacionada

### Introducción

Este documento describe las instrucciones paso a paso para registrar un FirePower Management Center (FMC) en un satélite Smart License.

Colaborado por Foster Lipkey, Nazmul Rajib, John Long, Ingenieros del TAC de Cisco.

# **Prerequisites**

#### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Firepower Management Center
- · Licencias inteligentes

# Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estas versiones de hardware/software:

- Cisco Firepower Management Center 6.2.2.2
- cuenta Smart License

# **Antecedentes**

Cisco Smart Software Manager basado en la nube le permite ver la base instalada a través de Internet. Aunque la conexión a Internet está protegida, cifrada y protegida por contraseña, es posible que algunas organizaciones no deseen administrar su base instalada con una conexión


directa a Internet. Para hacer frente a este problema de seguridad, el modelo de Cisco Smart Licensing ofrece el software satélite Smart Software Manager. Puede implementar el software en una máquina virtual en sus instalaciones.

Cisco Firepower Management Center registra e informa sobre el consumo de licencias al satélite Smart Software Manager como si se hubiera conectado directamente a Cisco Smart Software Manager.


## **Procedimiento**

Una vez que tenga su cuenta inteligente, siga estos pasos para registrarla en el FMC.

Paso 1. Inicie sesión en Smart Satellite Server para obtener la URL de destino de Smart Call Home.




Paso 2. En el FMC, navegue hasta **System > Integration > Smart Software Sattelite**. Seleccione **Connect to Cisco Smart Sattelite Server** e introduzca la URL recopilada en el paso 1.




Paso 3. Agregue el certificado SSL, seleccione el icono más.



Paso 4. Introduzca un nombre para el certificado SSL



Paso 5. Navegue hasta <a href="http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer">http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer</a> y copie todo el cuerpo del certificado de —BEGIN CERTIFICATE— a —END CERTIFICATE— y pegue el certificado en el cuerpo del formulario. Seleccione Guardar.




Paso 6. Seleccione Aplicar para guardar los cambios.

## Smart Software Satellite Configuration


Connect directly to Cisco Smart Software Manager		
Connect to Cisco Smart Software Satellite Server		
URL *	https://	19+
SSL Certificate	Name_Of_Cert	<b>~</b>
* Required Field		
	_	
		Apply

## Registro


Paso 1. Navegue hasta **Sistema > Licencias > Licencias inteligentes** y seleccione **Registro**.




Paso 2. Seleccione New Token para crear desde Smart Satellite Server.



Paso 3. Introduzca la descripción, la hora de vencimiento y seleccione Crear token.




Paso 4. Copie el token en el portapapeles.



Paso 5. Pegue el token en el formulario del FMC.




Paso 6. Seleccione Aplicar cambiosB.



# Verificación

El estado de la licencia se puede confirmar cuando navegue hasta **Sistema > Licencias > Licencias inteligentes** como se muestra en la imagen.



# Información Relacionada

- Descripción general de las licencias de software inteligente
- Licencias de funciones de Cisco Firepower System