

¿Cómo instalar las teclas de función en Cisco ESA, WSA, y S A?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo instalar las teclas de función en Cisco ESA, WSA, y S A?](#)

[Instale las teclas de función en el CLI](#)

[Instale las teclas de función en el GUI](#)

[Acertado instale](#)

[Fracasado instale](#)

Introducción

Este documento describe el proceso en cómo instalar las teclas de función en los dispositivos de seguridad físicos del correo electrónico de Cisco (ESA), los dispositivos de seguridad de la red (WSA) y los dispositivos de la Administración de seguridad (S A).

¿Cómo instalar las teclas de función en Cisco ESA, WSA, y S A?

Las teclas de función se envían de **do-not-reply@cisco.com** a la dirección de correo electrónico nombrada de la compra o de la renovación de las teclas de función. El correo electrónico contiene una conexión con las teclas de función aplicables a la compra o a la renovación.

La salida de muestra de las teclas de función está en la conexión:

```
Serial Number : XXXXXXXXXXXX-AAAAAAAAA
```

```
Type: Sophos Anti-Virus, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

```
Type: Webroot, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

```
Type: IronPort Web Reputation Filters, apply by: <year>/<month>/<date>,  
expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

Instale las teclas de función en el CLI

```
CLI> featurekey
```

```
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.
```

```
[ ]> <feature key - from the example above copy and paste the "key" section>
```

Instale las teclas de función en el GUI

1. Navegue a la **administración del sistema > a las teclas de función.**
2. Pegue la **clave** en la sección de la **activación de la característica** en las **teclas de función:** campo.
3. El tecleo **somete la clave** tal y como se muestra en de la imagen.

Feature Keys

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-2806218F46F3

Description	Status	Time Remaining
Cisco L4 Traffic Monitor	Active	317 days
Cisco HTTPS Proxy	Active	317 days
File Reputation	Active	73 days
Cisco Web Usage Controls	Active	317 days
Sophos	Active	317 days
File Analysis	Active	73 days
Webroot	Active	317 days
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	317 days
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	317 days
Cisco Web Reputation Filters	Active	317 days

Pending Activation

No feature key activations are pending.

Feature Activation

Feature Key:

Acertado instale

- Se presenta la página del acuerdo de licencia. Revise el acuerdo y **valídalo**.
- Después de que se valide el acuerdo, las teclas de función están instaladas con la salida proporcionada tal y como se muestra en de la imagen.

Feature Keys

Success — Feature key accepted for host

Automatically checking for additional updates.
No new feature keys are available.

Fracasado instale

- Se genera un mensaje de error. El mensaje proporciona la razón del fracasado instala, tal y como se muestra en de la imagen.

(Ejemplos: Las “teclas de función son malformadas” o las “teclas de función se han utilizado ya en el host”)

Feature Keys

Error — Errors have occurred. Please see below for details.

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-280621BF46F3

Description	Status	Time Remaining	Expiration Date
Cisco L4 Traffic Monitor	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco HTTPS Proxy	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Usage Controls	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Sophos	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Webroot	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	227 days	Sun Dec 11 11:29:20 2016
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Reputation Filters	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016

Note: The Cloud Web Security authorization key (or license key) is separate from the appliance feature keys. See Network > Cloud Connector to enter the authorization key.

Pending Activation

No feature key activations are pending.

Check for New Keys

Feature Activation

Feature Key:
Feature key is malformed.

Submit Key

Note: Recomiende entrar en contacto Cisco que autoriza al equipo en licensing@cisco.com o abrir un [caso de soporte](#) para la asistencia adicional.