Esempio di configurazione di ESA Outbound Traffic Relay

Sommario

Introduzione
Configurazione
Listener privato
Listener pubblico
Verifica
Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come inoltrare il traffico in uscita su Email Security Appliance (ESA).

Configurazione

La GUI dell'ESA fornisce una pratica interfaccia con cui configurare gli host di relay in uscita. È possibile configurare gli host Relay Server nella Tabella di accesso host (HAT) facendo clic sulla scheda **Criteri di posta** e passando alla voce di menu **Panoramica HAT**. In una configurazione standard, gli host eseguono il relay dal sistema su un listener privato. È inoltre possibile scegliere di eseguire il relay su un listener pubblico. In ogni caso, selezionare il listener appropriato dal menu a discesa Listener per visualizzare i gruppi di mittenti per il listener.

Listener privato

- 1. Quando viene configurato un listener privato, fare clic sul collegamento ipertestuale RelayList per modificare questo gruppo di mittenti.
- 2. Dalla pagina Modifica gruppo di mittenti è possibile aggiungere mittenti al gruppo di mittenti dell'elenco di inoltro in base all'indirizzo IP, all'intervallo IP, al nome dell'host o del dominio, al punteggio di reputazione della base mittente o all'elenco DNS.
- 3. Dopo aver aggiunto l'host all'elenco RelayList, l'host può inoltrare la posta attraverso l'ESA.

Listener pubblico

Quando si esegue l'inoltro tramite un listener pubblico, non esiste alcun oggetto RelayList

SenderGroup o Criteri flusso di posta. È pertanto necessario aggiungerli manualmente.

Per aggiungere manualmente i gruppi di mittenti, completare i seguenti passaggi:

- 1. In Criteri flusso di posta fare clic su Aggiungi criterio.
- 2. Assegnare un nome al criterio e scegliere **Inoltra** dal menu a discesa Comportamento connessione.
- 3. Fare clic su **Invia** e **conferma modifiche**.
- 4. Andare a Panoramica HAT e fare clic su **Aggiungi gruppo di mittenti**, dopo aver scelto il listener dal menu a discesa.
- 5. Dopo aver immesso un nome per il gruppo di mittenti, scegliere il flusso di posta aggiunto di recente dal menu a discesa Criterio.
- 6. Per aggiungere il primo host di inoltro, fare clic su Submit and Add Senders.

Verifica

Esaminare i log di posta relativi all'indirizzo IP o all'host tramite **grep** o **tail**, oppure utilizzare **findevent** per eseguire una ricerca tramite messaggio di, ID messaggio, oggetto o messaggio di per verificare che l'host di inoltro sia configurato come previsto.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.