

複数の ESA でのライセンスの共有

目次

[概要](#)

[複数の ESA でのライセンスの共有](#)

概要

この技術情報は正常に複数の Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) を渡る existing ライセンスを共有する方法を記述します。

複数の ESA でのライセンスの共有

購入されたライセンス Product Activation Key (PAK) によって、複数の ESA を渡るライセンスを共有することは可能性のあるです。

[製品ライセンス登録](#)ポータルから、これらのステップを完了して下さい:

1. ポータルから、**ライセンス > 移動ライセンス**をクリックして下さい
2. ドロップダウン メニューで、選択して下さい**共有ライセンスを... > 得て下さいアクティベーションコードを...**
3. 「共有 ライセンス プロセス」ポップアップ ウィンドウで、製品のために、**鉄ポート製品を-SW バンドル**選択して下さい
4. 出典 シリアル番号/仮想デバイス Identifier フィールドでは、出典 シリアル番号を入力して下さい **ヒント** : ただ完全なシリアル番号の端を入力する必要があります。たとえば完全なシリアル番号が 888869E737F5-33NPP11、33NPP11 を入力して下さい。
5. ターゲット シリアル番号/仮想デバイス Identifier フィールドでは、ターゲット シリアル番号を入力して下さい **ヒント** : ただ完全なシリアル番号の端を入力する必要があります。たとえば完全なシリアル番号が 999969E748G65-44MQQ22、44MQQ22 を入力して下さい。
6. Send To フィールドでは、有効な eメールアドレスを入力して下さい
7. **要求コード**をクリックして下さい

正常な完了の後で、電子メールは入力される eメールアドレスに送信 されます。電子メールの中ではアクセスおよび検証のためのハイパーリンクがあります。それは 1 時間程ライセンス登録電子メールを受信するためにかかるかもしれません。

これは受信される電子メールの例です:

```
From: "do-not-reply@cisco.com" <do-not-reply@cisco.com>
Date: Tuesday, October 31, 2017 at 12:59 PM
To: Joe User <joe_user@example.com>
Subject: Device Registration
```

PLEASE DO NOT DISCARD THIS EMAIL.

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the registration process and you are requesting to copy the shared licenses from an existing device to new device. Please contact Cisco Systems if you are not requesting to copy the shared

licenses during device registration process.

Below, you will find the Activation Code:

Activation Code : LUY3012Z

Here is the device registration information:

Existing Device Serial # : 33NPP11

New Device Serial # : 44MQQ22

Please click the below link and follow the instructions given below to continue the registration process:

<https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart>

- 1) Click on Other Licenses drop down and Select 'Share License Process' option.
- 2) Select 'Use Activation code' option and Enter the above activation code in 'Specify Activation Code' tab and click on Next button to register the activation code.

それから[製品ライセンス登録](#)ポータルに再アクセスします。

1. **ライセンス > 移動ライセンス**をクリックして下さい
2. ドロップダウンメニューで、選択して下さい**共有ライセンスを... > 使用 アクティベーションコード...**
3. 電子メールで提供されるアクティベーションコードで入力し、『Next』をクリックして下さい
4. アクティベーションコードを確認し、シリアルをソースをたどり、シリアルを目標とし、『Next』をクリックして下さい
5. 終わるために確認を完了して下さい

その後、アプライアンス GUI から、**システム管理 > フィーチャーキーを > キーおよびアクティベーション**があるように確認するために**確認します新しいキーがあるように**選択して下さい。または、CLI から、**featurekey** および **checknow** を入力して下さい。ESA に新しい機能をアクティブにするためにすべての機能/に関しては、エンドユーザー 使用 許諾 契約 (EULA) は読まれ、受け入れられる必要があります。

共有するライセンスにおいての問題がある場合グローバルなライセンスオペレーション (GLO) に直接連絡する必要がありますかサポート ケースをオープンするか、または FAQ を読みます:

- 料金無料で: 1-800-553-2447、または、[Ciscoワールドワイドコンタクト](#)
- [Email] : licensing@cisco.com
- [Cisco サポート ケース マネージャ: Cisco サポート ケースをオープンして下さい](#)
- [Cisco グローバルな認可オペレーション \(GLO \) : よく寄せられる質問 \(FAQ \)](#)