



その他の [ユーザ管理 (User Management)] メニュー オプション

次の各項では、[ユーザ管理 (User Management)] メニュー オプションについて簡単に説明します。これらのオプションの詳細については、他のマニュアルで詳細に説明されています。そのような [ユーザ管理 (User Management)] メニュー オプションそれぞれについて、該当する他のマニュアルを示しています。

- 「アプリケーションユーザ CAPF プロファイルの設定」 (P.92-1)
- 「エンドユーザ CAPF プロファイルの設定」 (P.92-1)
- 「SIP レルムの設定」 (P.92-2)

アプリケーションユーザ CAPF プロファイルの設定

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[ユーザ管理 (User Management)] > [アプリケーションユーザ CAPF プロファイル (Application User CAPF Profile)] メニュー パスを使用して、アプリケーションユーザ CAPF プロファイルを設定します。

Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [アプリケーションユーザ CAPF プロファイルの設定 (Application User CAPF Profile Configuration)] ウィンドウを使用すると、セキュアなアプリケーションユーザにローカルで有効な証明書を発行できます。証明書を発行し、他のセキュリティ関連の作業を行った後、CTIManager サービスと、サーバ上でアクティブになっているアプリケーションとの間で TLS 接続が行われます。

1 つのアプリケーションユーザ CAPF プロファイルは、サーバ上のアプリケーションの単一のインスタンスに対応します。たとえば、クラスタ内の 2 台のサーバ上で、あるアプリケーションをアクティブにする場合は、サーバごとに 1 つずつ、2 つのアプリケーションユーザ CAPF プロファイルを設定する必要があります。同じサーバ上で 2 つの異なるアプリケーションをアクティブにする場合は、サーバ上のアプリケーションごとに 1 つずつ、2 つのアプリケーションユーザ CAPF プロファイルを設定する必要があります。

アプリケーションユーザ CAPF プロファイルの設定方法については、『Cisco Unified Communications Manager セキュリティガイド』を参照してください。

エンドユーザ CAPF プロファイルの設定

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[ユーザ管理 (User Management)] > [エンドユーザ CAPF プロファイル (End User CAPF Profile)] メニュー パスを使用して、エンドユーザ CAPF プロファイルを設定します。

Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [エンドユーザ CAPF プロファイルの設定 (End User CAPF Profile Configuration)] ウィンドウを使用すると、Computer Telephony Integration (CTI; コンピュータ/テレフォニー インテグレーション) クライアントにローカルで有効な証明書を発行できます。証明書を発行し、他のセキュリティ関連の作業を行うと、CTI クライアントは TLS 接続を介して CTIManager サービスと通信します。

エンドユーザ CAPF プロファイルの設定方法については、『*Cisco Unified Communications Manager セキュリティ ガイド*』を参照してください。

SIP レルムの設定

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[ユーザ管理 (User Management)] > [SIP レルム (SIP Realm)] メニュー パスを使用して、SIP レルムを設定します。

SIP トランクにダイジェスト認証を設定すると、Cisco Unified Communications Manager は、トランクが Cisco Unified Communications Manager に SIP 要求を送信するたびに、トランクに接続する SIP ユーザ エージェントのアイデンティティを確認します。また、SIP ユーザ エージェントは、Cisco Unified Communications Manager のアイデンティティを確認できます。Cisco Unified Communications Manager が SIP ユーザ エージェントからの確認に応答するようにするには、Cisco Unified Communications Manager に SIP レルムを設定する必要があります。

Cisco Unified Communications Manager に SIP レルムを設定する方法については、『*Cisco Unified Communications Manager セキュリティ ガイド*』を参照してください。