

SSM 온프레미스 SLP 디바이스 추가

목차

외부 고객/파트너 전용: 이 지침은 고객/파트너가 직접 다음 작업을 수행하여 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 제공됩니다. 지침에 따라 고객/파트너에게 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너에게 라이선싱 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열어 [해결하도록](#) 요청하십시오. 라이선싱 지원 팀 외부의 내부 Cisco 리소스인 경우 직접 이러한 작업을 수행하지 마십시오.

Q: SSM On-Prem 애플리케이션과 통신하는 SLP 디바이스는 어떻게 제어합니까?

A: SSM 온프레미스 애플리케이션과 통신하는 SLP 디바이스를 제어/제한하려면

1단계: SSM 온프레미스 열기

2단계: Admin Workspace(관리 작업 영역) > Settings(설정) > CSLU로 이동합니다.


3단계: Validate devices Off(디바이스 검증 끄기) 토글 버튼을 Validate devices On(디바이스 검증 켜기)으로 전환합니다.

4단계: Save를 클릭합니다.

5단계: Licensing Workspace(라이선싱 작업 공간) > Smart Licensing(스마트 라이선싱) > Inventory(인벤토리) > SL Using Policy(정책을 사용하는 SL)로 이동하여 SSM 온프레미스 애플리케이션과 통신하는 데 필요한 SLP 디바이스를 추가합니다.

6단계: 디바이스 추가 Add Single Product(단일 제품 추가)를 클릭하여 한 번에 하나의 디바이스를 추가하도록 선택하거나 Export/Import All(모두 내보내기/가져오기)을 클릭하여 Product Instance List(제품 인스턴스 목록)를 가져올 수 있습니다.

이제 SL Using Policy(정책을 사용하여 SL) 페이지에 추가된 디바이스만 SSM 온프레미스 애플리케이션과 통신할 수 있습니다.



참고: SSM 온프레미스로 장치를 쉽게 연결하고 통신할 수 있도록 장치 유효성 검사 옵션이 기본적으로 해제되어 있습니다.

문제 해결:

이 프로세스에 문제가 발생하여 해결할 수 없는 경우, 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 여십시오.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기에 제출하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.