

CUAC - compatibiliteitsmatrix voor CUCS

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Namen-overeenkomsten](#)

[Hoe wordt de matrix gebruikt?](#)

[CUAC-compatibiliteit met CUCM versie 4.3 naar versie 7.0](#)

[CUAC-compatibiliteit met CUCM versie 7.1 naar versie 8.0\(3\)](#)

[CUAC-compatibiliteit met CUCM versie 8.5 naar versie 9.1\(2\)](#)

[CUAC geavanceerde compatibiliteit met CUCM](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de compatibiliteit tussen verschillende Cisco Unified Attendant Console (CUAC)-versies (Business, Department, Enterprise, Premium en Advanced) met Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Het bevat geen informatie over de installatie. Raadpleeg de Releaseopmerkingen en de installatiehandleiding om informatie te krijgen over alle vereisten vóór de installatie van de server.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben over CUCM en CUAC.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Namen-overeenkomsten

- CUCM - Cisco Unified Communications Manager
- CUBAC - Cisco Unified Business Edition
- CUDAC - Cisco Unified Department Attendent Console
- CUBE-C - Cisco Unified Enterprise License Console
- CUPAC - Cisco Unified Contact Closure-console

- CUA - Cisco Unified Attendent Console Advanced Edition

Hoe wordt de matrix gebruikt?

Zoek de CUCM-versie op de X-as in de tabel. Controleer de Y-as op de compatibele CUAC-versie. In de tabellen X wordt ondersteund.

CUAC-compatibiliteit met CUCM versie 4.3 naar versie 7.0

CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAK	CUCM >>>>>						
			4.3	5.1	6,0	6.1	6.1.2	6.1.3	7,0
2.0.0.11			X	X	X	X	X		X
2.0.1.14			X	X	X	X	X		X
	3.0.0.2				X	X	X		X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5								X
8.0.3.9	8.0.3.9								X
8.5.1.5	8.5.1.5								
8.6.1.9	8.6.1.9								
8.6.2.11	8.6.2.11								
8.6.2.20	8.6.2.20								
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10							
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

Opmerkingen: Cisco Unified Department Attendant Console werd beëindigd na versie 9.1.1.20. Na de release van versie 9.1.1.20 zijn de Business-, Enterprise- en Premium-versies vervangen door CUACA.

CUAC-compatibiliteit met CUCM versie 7.1 naar versie 8.0(3)

CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAK	CUCM >>>>>							
			7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8,0	8.0(2)	8.0(3)	
2.0.0.11										
2.0.1.14			X							
	3.0.0.2									
	3.0.1.4		X							
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X					
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X					
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X					
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X			X		
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X	X	X			
8.5.1.5	8.5.1.5					X	X	X		
8.6.1.9	8.6.1.9					X	X	X		
8.6.2.11	8.6.2.11					X	X	X		
8.6.2.20	8.6.2.20					X	X	X		
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10					X	X	X	

9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20		X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10		X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20		X	X	X

Opmerkingen: Cisco Unified Department Attendant Console werd beëindigd na versie 9.1.1.20. Na de release van versie 9.1.1.20 zijn de Business-, Enterprise- en Premium-versies vervangen door CUACA.

CUAC-compatibiliteit met CUCM versie 8.5 naar versie 9.1(2)

		CUCM >>>>>					
CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAK	8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)
2.0.0.11							
2.0.1.14							
	3.0.0.2						
	3.0.1.4						
3.1.1.5	3.1.1.5						
3.1.1.8	3.1.1.8						
3.1.1.10	3.1.1.10						
8.0.0.5	8.0.0.5						
8.0.3.9	8.0.3.9						
8.5.1.5	8.5.1.5		X				
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X		
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	X	X	
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X

Opmerkingen: Cisco Unified Department Attendant Console werd beëindigd na versie 9.1.1.20. Na de release van versie 9.1.1.20 zijn de Business-, Enterprise- en Premium-versies vervangen door CUACA.

CUAC geavanceerde compatibiliteit met CUCM

		CUCM >>>>>							
CUACA	7,1(5)*	8,X	9,X	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11,5,x	12.0.1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X				
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X		
11.0.1			X	X	X	X	X	X	
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X
12.0.2					X**	X**	X**	X**	X

* 32-bits TTP wordt overal ondersteund maar 64-bits wordt alleen ondersteund in combinatie met bepaalde CUCM-versies. Kijk voor meer informatie naar de respectievelijke CUAC-Advance Administration en Installatie-gids.

** Alleen ondersteund op OS Windows 2012 (R2) - 64-bits

*** CUCM-versie dient 11.5 (1.13032-4) of hoger te zijn.

Opmerkingen: Microsoft Windows 10 voor Cisco Unified Attendant Console Advanced-client wordt ondersteund op CUAC 11.0.1 en verder.